

# Bitdefender®

## GravityZone

**GHID DE INSTALARE**

## Bitdefender GravityZone Ghid de Instalare

Publicat 2019.12.02

Copyright© 2019 Bitdefender

### Termeni legali

**Toate drepturile rezervate.** Nicio parte a acestui document nu va putea fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă și prin niciun mijloc, fie el electronic sau mecanic, inclusiv fotocopiere, înregistrare, sau orice sistem de stocare și recuperare de date, fără acordul scris al unui reprezentant autorizat al Bitdefender. Este posibilă includerea unor scurte citate în recenzii, dar numai cu condiția menționării sursei citate. Conținutul documentului nu poate fi modificat în niciun fel.

**Avertisment și declinarea responsabilității.** Acest produs și documentația aferentă sunt protejate de legea drepturilor de autor. Informațiile incluse în acest document sunt furnizate „ca atare”, fără nicio garanție. Deși s-au luat toate măsurile de prevedere în momentul alcătuirii acestui document, autorii săi nu vor fi în niciun fel ținuti responsabili față de nici o persoană fizică sau juridică pentru pierderi sau daune cauzate sau care se presupune a fi fost cauzate, direct sau indirect, de informațiile cuprinse în acest material.

Acest document conține linkuri către siteuri web aparținând unor terți, care nu se află sub controlul Bitdefender; prin urmare, Bitdefender nu este responsabilă pentru conținutul respectivelor siteuri. Responsabilitatea accesării oricăruia dintre siteurile terților al căror link este furnizat în acest document vă aparține în totalitate. Bitdefender furnizează aceste linkuri exclusiv pentru ușurarea consultării documentului și prezența lor nu presupune faptul că Bitdefender susține sau își asumă responsabilitatea pentru conținutul siteurilor către care duc acestea.

**Mărci înregistrate.** Acest document poate conține nume de mărci înregistrate. Toate mărcile comerciale înregistrate sau neînregistrate din acest document aparțin exclusiv proprietarilor acestora și sunt redată ca atare.

# Cuprins

Prefață .....	vi
1. Convenții utilizate în ghid .....	vi
1. Despre GravityZone .....	1
2. Straturi de protecție GravityZone .....	2
2.1. Antimalware .....	2
2.2. Advanced Threat Control .....	3
2.3. Anti-Exploit avansat .....	4
2.4. Firewall .....	4
2.5. Content Control .....	4
2.6. Network Attack Defense .....	4
2.7. Administrarea patch-urilor .....	5
2.8. Device Control .....	5
2.9. Full Disk Encryption .....	5
2.10. Security for Exchange .....	6
2.11. Sandbox Analyzer .....	6
2.12. Network Traffic Security Analytics (NTSA) .....	7
2.13. Security for Storage .....	7
2.14. Security for Mobile .....	7
2.15. Disponibilitatea straturilor de protecție GravityZone .....	8
3. Arhitectura GravityZone .....	9
3.1. VA GravityZone .....	9
3.1.1. Baza de date GravityZone .....	9
3.1.2. Server de actualizări GravityZone .....	10
3.1.3. Serverul de comunicații GravityZone .....	10
3.1.4. Consola web (GravityZone Control Center) .....	10
3.2. Security Server .....	10
3.3. Agenți de securitate .....	11
3.3.1. Bitdefender Endpoint Security Tools .....	11
3.3.2. Bitdefender Endpoint Security Tools for Windows Legacy .....	13
3.3.3. Endpoint Security for Mac .....	14
3.3.4. GravityZone Mobile Client .....	15
3.3.5. Bitdefender Tools (vShield) .....	15
3.4. Arhitectura Sandbox Analyzer .....	15
4. Cerințe .....	17
4.1. Aplicația virtuală GravityZone .....	17
4.1.1. Formate și platforme de virtualizare compatibile .....	17
4.1.2. Hardware .....	17
4.1.3. Conexiune Internet .....	20
4.2. Control Center .....	21
4.3. Protecția pentru endpoint-uri .....	21
4.3.1. Hardware .....	22
4.3.2. Sisteme de operare suportate .....	26
4.3.3. Sisteme de fișiere acceptate .....	32

4.3.4. Browsere compatibile	32
4.3.5. Platforme de virtualizare suportate	33
4.3.6. Security Server	36
4.3.7. Utilizarea pentru trafic	38
4.4. Protecție Exchange	39
4.4.1. Medii compatibile Microsoft Exchange	39
4.4.2. Cerințe de sistem	40
4.4.3. Alte cerințe software	40
4.5. Sandbox Analyzer On-Premises	40
4.5.1. ESXi Hypervisor	40
4.5.2. Aplicația virtuală Sandbox Analyzer	41
4.5.3. Aplicație virtuală de securitate pentru rețea	43
4.5.4. Porturi de comunicare Sandbox Analyzer	43
4.6. Full Disk Encryption	43
4.7. Protecție spațiu de stocare	45
4.8. Protecție pentru telefonul mobil	46
4.8.1. Platforme acceptate	46
4.8.2. Cerințe de conectivitate	46
4.8.3. Notificări Push	46
4.8.4. Certificate de administrare iOS	46
4.9. Porturile de comunicare GravityZone	47
5. Instalarea protecției	48
5.1. Instalarea și configurarea GravityZone	48
5.1.1. Pregătirea pentru instalare	48
5.1.2. Instalați GravityZone	49
5.1.3. Configurarea inițială a Control Center	58
5.1.4. Configurare setări Control Center	61
5.1.5. Gestionarea aplicației GravityZone	96
5.2. Administrarea licenței	110
5.2.1. Găsirea unui distribuitor	110
5.2.2. Introducerea cheilor de licență	111
5.2.3. Verificare detalii licență curentă în curs	111
5.2.4. Resetarea numărului de utilizări ale licenței	112
5.3. Instalarea Endpoint Protection	112
5.3.1. Instalarea Security Server	113
5.3.2. Instalarea agenților de securitate	123
5.4. Instalarea Sandbox Analyzer On-Premises	149
5.4.1. Pregătirea pentru instalare	149
5.4.2. Instalarea Aplicației virtuale Sandbox Analyzer	150
5.5. Instalarea Full Disk Encryption	155
5.6. Instalarea Exchange Protection	155
5.6.1. Pregătirea pentru instalare	156
5.6.2. Instalarea protecției pe serverele Exchange	156
5.7. Instalarea Protecției spațiului de stocare	156
5.8. Instalarea protecției pentru dispozitive mobile	157
5.8.1. Configurați Adresa externă pentru Serverul de comunicații	158
5.8.2. Crearea și organizarea utilizatorilor personalizați	160
5.8.3. Adăugarea de dispozitive utilizatorilor	161

5.8.4. Instalați GravityZone Mobile Client pe dispozitive	163
5.9. Manager Credențiale	164
5.9.1. Sistem de operare	164
5.9.2. Mediul virtualizat	165
5.9.3. Ștergerea datelor din fereastra Administrare Date de Autentificare	166
6. Actualizare GravityZone	168
6.1. Actualizarea aplicațiilor GravityZone	168
6.1.1. Actualizare manuală	169
6.1.2. Actualizarea Auto	170
6.2. Configurarea serverului de actualizări	171
6.3. Descărcarea actualizărilor de produs	172
6.4. Actualizări produse offline	173
6.4.1. Cerințe preliminare	173
6.4.2. Configurare instanță online GravityZone	173
6.4.3. Configurarea și descărcarea fișierelor de actualizare inițiale	174
6.4.4. Configurare instanță offline GravityZone	177
6.4.5. Utilizarea actualizărilor offline	180
6.4.6. Utilizarea consolei web	180
7. Dezinstalarea protecției	182
7.1. Dezinstalarea Endpoint Protection	182
7.1.1. Dezinstalarea agenților de securitate	182
7.1.2. Dezinstalarea Security Server	184
7.2. Dezinstalarea Exchange Protection	185
7.3. Dezinstalarea Sandbox Analyzer On-Premises	186
7.4. Dezinstalarea protecției pentru dispozitive mobile	187
7.5. Dezinstalarea Rolurilor aplicației virtuale GravityZone	188
8. Obținere ajutor	190
8.1. Centrul de asistență Bitdefender	190
8.2. Solicitarea de asistență profesională	191
8.3. Utilizarea Modulului de Suport Tehnic	192
8.3.1. Utilizarea Modulului de Suport Tehnic pe sistemele de operare Windows	192
8.3.2. Utilizarea Modulului de Suport Tehnic pe sistemele de operare Linux	194
8.3.3. Utilizarea Modulului de Suport Tehnic pe sistemele de operare Mac	195
8.4. Informații de contact	196
8.4.1. Adrese Web	196
8.4.2. Distribuitori locali	197
8.4.3. Filialele Bitdefender	197
A. Anexe	200
A.1. Tipuri de fișiere acceptate	200
A.2. Obiecte Sandbox Analyzer	201
A.2.1. Tipuri și extensii de fișiere acceptate pentru trimitere manuală	201
A.2.2. Tipurile de fișiere acceptate de modulul de filtrare preliminară a conținutului la trimiterea automată	201
A.2.3. Excluderi implicite la trimiterea automată	202
A.2.4. Aplicații recomandate pentru mașinile virtuale de detonare	202

## Prefață

Acest ghid este destinat administratorilor IT responsabili pentru instalarea protecției GravityZone la sediul organizației lor. Managerii IT în căutare de informații despre GravityZone pot găsi în acest ghid cerințele GravityZone și modulele de protecție disponibile.

Scopul acestui document este de a explica modul de instalare și configurare a soluției GravityZone și a agenților de securitate ai acestora pe toate tipurile de stații de lucru din compania dumneavoastră.

## 1. Convenții utilizate în ghid

### Convenții tipografice

Acest ghid folosește mai multe stiluri de text pentru o lizibilitate îmbunătățită. Aflați mai multe despre aspectul și însemnătatea acestora din tabelul de mai jos.

Aspect	Descriere
mostră	Numele de comenzi inline, sintaxele, căile și numele de fișiere, output-urile fișierelor de configurare și textele de intrare sunt tipărite cu caractere de tip monospațiat.
<a href="http://www.bitdefender.com">http://www.bitdefender.com</a>	Linkurile URL indică locații externe, pe serverele http sau ftp.
<a href="mailto:gravityzone-docs@bitdefender.com">gravityzone-docs@bitdefender.com</a>	Adresele de e-mail sunt inserate în text ca informație de contact.
„Prefață” (p. vi)	Acesta este un link intern, către o locație din document.
opțiuni	Toate opțiunile produsului sunt tipărite cu caractere <b>bold</b> .
cuvânt cheie	Opțiunile de interfață, cuvintele cheie sau scurtăturile sunt evidențiate cu ajutorul caracterelor <b>aldine</b> .

## Atenționări

Atenționările sunt note din text, marcate grafic, care oferă informații suplimentare legate de paragraful respectiv.



### Notă

Nota nu este decât o scurtă observație. Deși pot fi omise, notele pot furniza informații importante, cum ar fi o caracteristică specifică sau un link către un subiect asemănător.



### Important

Acest lucru necesită atenția dumneavoastră și nu este recomandat să-l ocoliți. De obicei, aici sunt furnizate informații importante, dar care nu sunt critice.



### Avertisment

Este vorba de informații cruciale, cărora trebuie să le acordați o mare atenție. Dacă urmați indicațiile, nu se va întâmpla nimic rău. Este indicat să citiți și să înțelegeți despre ce este vorba, deoarece este descris ceva extrem de riscant.

## 1. DESPRE GRAVITYZONE

GravityZone este o soluție de securitate pentru companii, construită de la bun început pentru mediul de virtualizare și cloud pentru a oferi servicii de securitate pentru stațiile de lucru fizice, dispozitive mobile și mașinile virtuale din cloud-ul privat, public și serverele de e-mail Exchange.

GravityZone este un produs prevăzut cu o consolă de administrare unică, disponibilă în cloud, găzduită de Bitdefender, sau ca aplicație virtuală ce se instalează la sediul companiei și asigură un punct unic pentru configurarea, aplicarea și administrarea politicilor de securitate pentru un număr nelimitat de stații de lucru de orice tip, indiferent de locul în care se află.

GravityZone oferă mai multe niveluri de securitate pentru stațiile de lucru și pentru serverele de e-mail Microsoft Exchange: antimalware cu monitorizarea comportamentului, protecția contra amenințărilor în ziua zero, lista neagră de aplicații și sandboxing, firewall, controlul dispozitivelor, controlul conținutului, anti-phishing și antis spam.



## 2. STRATURI DE PROTECȚIE GRAVITYZONE

GravityZone oferă următoarele straturi de protecție:

- Antimalware
- Advanced Threat Control
- Anti-Exploit avansat
- Firewall
- Content Control
- Administrarea patch-urilor
- Device Control
- Full Disk Encryption
- Security for Exchange
- Network Traffic Security Analytics (NTSA)
- Security for Storage
- Security for Mobile

### 2.1. Antimalware

Nivelul de protecție antimalware se bazează pe scanarea semnăturilor și analiza euristică (B-HAVE, ATC) împotriva: virușilor, troienilor, atacurilor de tip worm, spyware, adware, keylogger, rootkit și alte tipuri de software periculos

Tehnologia de scanare antimalware a Bitdefender se bazează pe următoarele tehnologii:

- În primul rând, se folosește o metodă de scanare tradițională acolo unde conținutul se potrivește cu baza de date de semnături. Baza de date de semnături conține modele de bytes specifice amenințărilor cunoscute și este actualizată în mod regulat de Bitdefender. Această metodă de scanare este eficientă împotriva amenințărilor confirmate care au fost cercetate și documentate. Cu toate acestea, indiferent cât de prompt este actualizată baza de date, există întotdeauna o fereastră de vulnerabilitate între momentul când se descoperă o nouă amenințare și momentul lansării unei remedieri..
- Împotriva amenințărilor noi și nedocumentate, se asigură un al doilea strat de protecție de către **B-HAVE**, motorul euristic al Bitdefender. Algoritmii euristici detectează programele malware pe baza caracteristicilor comportamentale. B-HAVE execută fișierele suspecte într-un mediu virtual pentru a testa impactul acestora asupra sistemului și pentru a se asigura că nu prezintă o amenințare. Dacă se detectează o amenințare, se blochează executarea programului.

## Motoare de scanare

Bitdefender GravityZone poate configura automat motoarele de scanare la crearea pachetelor de agenți de securitate, în funcție de configurația endpointului.

Administratorul poate personaliza și motoarele de scanare, având posibilitatea de a alege între mai multe tehnologii de scanare:

1. **Scanare locală**, când scanarea se efectuează pe stația de lucru locală. Modul de scanare locală este potrivit pentru mașinile puternice, având conținutul de securitate stocat local.
2. **Scanarea hibrid cu motoare light (Cloud public)**, cu o amprentă medie, folosind scanarea în cloud și, parțial, conținut de securitate. Acest mod de scanare oferă avantajul unui consum mai bun de resurse, fără să implice scanarea locală.
3. **Scanarea centralizată în cloud-ul public sau privat**, cu o amprentă redusă care necesită un Security Server pentru scanare. În acest caz, nu se stochează local niciun conținut de securitate, iar scanarea este transferată către Security Server.



### Notă

Există un set minim de motoare stocate local, care sunt necesare pentru despachetarea fișierelor arhivate.

4. **Scanare centralizată (cloud public sau privat cu Security Server) cu fallback\* pe Scanare locală (motoare full)**
5. **Scanare centralizată (Scanare în cloud public sau privat cu Security Server) cu fallback\* pe Scanare hibrid (cloud public cu motoare light)**

\* Atunci când se folosește scanarea cu motoare duble, dacă primul motor este indisponibil, se va folosi motorul de rezervă (fallback). Consumul de resurse și gradul de utilizare a rețelei vor depinde de motoarele folosite.

## 2.2. Advanced Threat Control

Pentru amenințări care scapă chiar și de motorul euristic, este prezent un alt strat de protecție sub forma unei funcții Advanced Threat Control (ATC).

Advanced Threat Control monitorizează în mod continuu procesele în curs și cataloghează comportamentele suspecte, precum tentativele de: deghețare a tipului de proces, executare de cod în spațiul altui proces (furtul de memorie a procesului pentru escaladarea drepturilor), reproducerea, eliminarea fișierelor, ascunderea de

aplicațiile de enumerare a proceselor etc. Fiecare comportament suspect duce la creșterea punctajului acordat proceselor. Atunci când se atinge un prag, se declanșează alarma.

## 2.3. Anti-Exploit avansat

Având la bază tehnologia de învățare automată (machine learning), tehnologia proactivă de Anti-Exploit Avansat oprește atacurile de tip „zero-day” efectuate prin intermediul unor exploit-uri evazive. Modulul Anti-exploit avansat depistează în timp real cele mai recente exploit-uri și diminuează vulnerabilitățile de corupere a memoriei care pot trece nedetectate de către alte soluții de securitate. Protejează aplicațiile utilizate cel mai frecvent, cum ar fi browser-ele, Microsoft Office sau Adobe Reader, precum și alte aplicații la care vă puteți gândi. Veghează asupra proceselor de sistem și protejează împotriva breșelor de securitate și a furturilor din procesele existente.

## 2.4. Firewall

Firewall-ul controlează accesul aplicațiilor la rețea și internet. Accesul este permis automat pentru o bază de date cuprinzătoare de aplicații cunoscute și sigure. În plus, firewall-ul poate proteja sistemul împotriva scanărilor de porturi, poate restricționa ICS și poate emite avertizări atunci când la o conexiune Wi-Fi se adaugă noi noduri.

## 2.5. Content Control

Modulul de control al conținutului susține aplicarea politicilor companiei privind traficul permis, accesul la internet, protecția datelor și controlul aplicațiilor. Administratorii pot defini opțiunile de scanare a traficului și excepțiile, pot stabili un program pentru accesul la internet, blocând anumite categorii web sau URL-uri, pot configura regulile de protecție a datelor și pot defini drepturile pentru utilizarea anumitor aplicații.

## 2.6. Network Attack Defense

Modulul de protecție Network Attack Defense se bazează pe o tehnologie Bitdefender ce vizează detectarea atacurilor din rețea concepute pentru a obține acces la endpoint-uri folosind tehnici specifice, cum ar fi: atacuri de tip „brute force”, exploit-uri la nivel de rețea, furt de parole, vectori de infectare drive-by-download, bot-uri și troieni.

## 2.7. Administrarea patch-urilor

Complet integrat în GravityZone, Patch Management menține actualizate sistemele de operare și aplicațiile software și oferă o imagine completă asupra stării de aplicare a patch-urilor pe stațiile de lucru administrate, cu sistem de operare Windows.

Modulul GravityZone Patch Management include mai multe funcții, cum ar fi scanarea la cerere / programată a patch-urilor, instalarea automată / manuală a patch-urilor sau raportarea patch-urilor absente.

Puteți afla mai multe despre distribuitorii autorizați și produsele compatibile cu GravityZone Patch Management din acest [articol KB](#).



### Notă

Patch Management este un add-on disponibil cu cheie de licență separată pentru toate pachetele GravityZone.

## 2.8. Device Control

Modulul Control dispozitiv împiedică scurgerile de date confidențiale și infecțiile cu malware folosind dispozitive externe atașate endpoint-ului, prin aplicarea unor reguli și excepții de blocare prin intermediul politicilor, pentru o gamă largă de tipuri de dispozitive (cum ar fi unități de stocare flash USB, dispozitive Bluetooth, CD/DVD playere, dispozitive de stocare etc.).

## 2.9. Full Disk Encryption

Acest strat de protecție vă permite să asigurați caracteristica Full Disk Encryption pe endpoint-uri, gestionând funcția BitLocker pe Windows și funcțiile FileVault și diskutil pe macOS. Puteți cripta și decripta volume boot și non-boot, cu doar câteva clicuri, în timp ce GravityZone gestionează întregul proces, cu intervenție minimă din partea utilizatorilor. În plus, GravityZone stochează codurile de recuperare necesare pentru a debloca volumele atunci când utilizatorii își uită parolele.



### Notă

Full Disk Encryption este un add-on disponibil cu o cheie de licență separată pentru toate pachetele GravityZone disponibile.

## 2.10. Security for Exchange

Bitdefender Security for Exchange asigură protecție antimalware, antispam, antiphishing, filtrare a conținutului și a fișierelor atașate, toate acestea complet integrate cu server-ul Microsoft Exchange, pentru a asigura un mediu securizat de comunicare prin mesaje și o productivitate sporită. Folosind tehnologiile antimalware și antispam premiate, aceasta protejează utilizatorii Exchange împotriva celor mai noi și mai sofisticate programe malware, precum și împotriva tentativelor de furt al datelor confidențiale sau valoroase ale utilizatorilor.



### Important

Security for Exchange este proiectat pentru a proteja întreaga organizație Exchange de care aparține serverul Exchange protejat. Aceasta înseamnă că protejează toate căsuțele de e-mail active, inclusiv căsuțele de e-mail de tip user (utilizator) / room (cameră) / equipment (echipament) / shared (partajat).

În plus față de protecția Microsoft Exchange, licența acoperă și modulele de protecție pentru stații de lucru instalate pe server.

Capacitatea licenței Security for Exchange este egală cu 150% din numărul total de utilizări de licență Security for Endpoints. În cazul în care numărul de căsuțe de e-mail active din organizația dvs. depășește numărul de căsuțe de e-mail incluse în licență, veți primi o notificare pentru extinderea licenței.

## 2.11. Sandbox Analyzer

Bitdefender Sandbox Analyzer oferă un nivel puternic de securitate împotriva amenințărilor avansate prin efectuarea unei analize automate și detaliate a fișierelor suspecte care nu sunt încă semnate de motoarele antimalware ale Bitdefender. Sandbox-ul utilizează o serie de tehnologii Bitdefender pentru a executa payload-uri într-un mediu virtual închis, instalat la nivel local, pentru a analiza comportamentul acestora și raporta orice schimbări subtile aduse sistemului, care semnalează intenții periculoase.

Sandbox Analyzer utilizează o serie de senzori pentru a detona conținut din fluxuri ale traficului de rețea, carantină centralizată și servere ICAP (Internet Content Adaptation Protocol).

În plus, Sandbox Analyzer permite trimiterea manuală a mostrelor și prin API.



### Notă

Această funcționalitate este oferită prin Sandbox Analyzer On-Premises, disponibil printr-o cheie separată de licență.

## 2.12. Network Traffic Security Analytics (NTSA)

Bitdefender Network Traffic Security Analytics (NTSA) este o soluție de securitate pentru rețea, care analizează traficul IPFIX pentru a depista prezenta oricărui comportament periculos sau a unor programe malware.

Bitdefender NTSA este menit să acționeze în completarea măsurilor dvs. de securitate existente, ca protecție complementară, capabilă să acopere punctele oarbe pe care soluțiile tradiționale nu le monitorizează.

Instrumentele tradiționale de securitate pentru rețea încearcă, în general, să prevină infectarea cu malware analizând traficul de intrare (prin sandbox, firewall-uri, antivirus etc.). Bitdefender NTSA se concentrează exclusiv pe monitorizarea traficului de ieșire din rețea pentru a depista eventualele semne de comportament rău-intenționat.

## 2.13. Security for Storage

GravityZone Security for Storage oferă protecție în timp real pentru principalele sisteme de partajare a fișierelor și stocare în rețea. Actualizările de sistem și ale algoritmului de detectare a amenințărilor se efectuează automat, fără niciun efort din partea dvs. și fără a determina întreruperea lucrului pentru utilizatorii finali.

Două sau mai multe GravityZone Security Server multi-platformă funcționează ca server ICAP, furnizând servicii antimalware către dispozitivele de tip NAS (Network-Attached Storage) și sistemele de partajare de fișiere în conformitate cu protocolul ICAP (Internet Content Adaptation Protocol, așa cum este acesta definit în RFC 3507).

Atunci când un utilizator solicită deschiderea, citirea, scrierea sau închiderea unui fișier de pe un laptop, o stație de lucru, un telefon mobil sau un alt dispozitiv, clientul ICAP (NAS sau sistem de partajare de fișiere) transmite o solicitare de scanare către Security Server și primește un verdict referitor la fișier. În funcție de rezultat, Security Server permite, respinge accesul sau șterge fișierul.



### Notă

Acest modul este un add-on disponibil în baza unui cod de licență separat.

## 2.14. Security for Mobile

Combină securitatea la nivel de companie cu funcțiile de administrare și control al conformității din iPhone, iPad și dispozitivele Android oferind un software fiabil

și o distribuire a actualizărilor prin intermediul magazinelor de aplicații Apple sau Android. Soluția a fost proiectată pentru a permite adoptarea controlată a inițiativelor de tip bring-your-own-device (BYOD) prin aplicarea unor politici de utilizare în mod consecvent pe toate dispozitivele mobile. Funcțiile de securitate includ blocarea ecranului, controlul autentificării, locația dispozitivului, ștergerea de la distanță, detecția dispozitivelor rootate sau decodate și a profilurilor de securitate. Pe dispozitivele Android, nivelul de securitate este îmbunătățit prin funcțiile de scanare în timp real și criptare pentru dispozitive de stocare mobile. Drept rezultat, dispozitivele mobile sunt controlate, iar informațiile confidențiale ale companiei existente pe acestea sunt protejate.

## 2.15. Disponibilitatea straturilor de protecție GravityZone

Disponibilitatea nivelurilor de protecție GravityZone diferă în funcție de sistemul de operare al stației de lucru. Pentru a afla mai multe, consultați articolul KB [Disponibilitatea nivelurilor de protecție GravityZone](#).

## 3. ARHITECTURA GRAVITYZONE

Arhitectura unică a GravityZone permite soluției scalarea cu ușurință și în siguranță a unui număr nelimitat de sisteme. GravityZone poate fi configurat astfel încât să folosească mai multe aplicații virtuale și mai multe instanțe cu roluri specifice (Bază de date, Server de comunicații, Server de actualizări și Consolă web) pentru a asigura fiabilitatea și scalabilitatea.

Fiecare instanță a rolului poate fi instalată pe o altă aplicație. Funcțiile integrate de echilibrare a rolurilor se asigură că instalarea GravityZone protejează chiar și cele mai mari rețele corporative fără a cauza încetiniri sau blocaje. De asemenea, în locul funcțiilor de echilibrare integrate se poate folosi software-ul sau hardware-ul existent de echilibrare a sarcinilor, dacă acestea sunt prezente în rețea.

Livrat într-un container virtual, GravityZone poate fi importat pentru a rula pe orice platformă de virtualizare, inclusiv VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V, Nutanix Prism, Microsoft Azure.

Integrarea cu VMware vCenter, Citrix XenServer, Microsoft Active Directory și Nutanix Prism Element și Microsoft Azure reduce efortul de instalare a protecției pentru stațiile de lucru fizice și virtuale.

Soluția GravityZone include următoarele componente:

- [Aplicația virtuală GravityZone](#)
- [Security Server](#)
- [Agenți de securitate](#)

### 3.1. VA GravityZone

Soluția locală a GravityZone este livrată sub forma unei aplicații virtuale (VA) Linux Ubuntu consolidate și auto-configurabile, integrate într-o imagine de mașină virtuală, ușor de instalat și configurat prin intermediul unei interfețe CLI (Command Line Interface). Aplicația virtuală este disponibilă în mai multe formate, compatibilă cu principalele platforme de virtualizare (OVA, XVA, VHD, OVF, RAW).

#### 3.1.1. Baza de date GravityZone

Logica de bază a arhitecturii GravityZone. Bitdefender folosește o bază de date non-relațională MongoDB, ușor de scalat și reprodus.



### 3.1.2. Server de actualizări GravityZone

Serverul de actualizări joacă un rol important de actualizare a soluției GravityZone și a agenților pentru stațiile de lucru prin reproducerea și publicarea pachetelor necesare sau a fișierelor de instalare.

### 3.1.3. Serverul de comunicații GravityZone

Serverul de comunicații este legătura dintre agenții de securitate și baza de date, transferând politicile și sarcinile de securitate către stațiile de lucru protejate, precum și evenimentele raportate de agenții de securitate.

### 3.1.4. Consola web (GravityZone Control Center)

Soluțiile de securitate Bitdefender sunt gestionate dintr-un punct unic de administrare, consola web Control Center. Aceasta asigură administrarea și accesarea cu mai multă ușurință a stării de de securitate generale, a amenințărilor de securitate globale și a controlului asupra tuturor modulelor de securitate care protejează stațiile de lucru, serverele fizice sau virtualizate, precum și dispozitivele mobile. Bazată pe arhitectura Gravity, Control Center poate acoperi chiar și necesitățile celor mai mari organizații.

Control Center se integrează cu sistemele existente de administrare și monitorizare, pentru a facilita aplicarea automată a protecției pe stațiile de lucru, serverele sau dispozitivele mobile neadministrare care apar în Microsoft Active Directory, VMware vCenter, Nutanix Prism Element sau Citrix XenServer, sau care sunt detectate pur și simplu în rețea.

## 3.2. Security Server

Security Server este o mașină virtuală dedicată, care anulează duplicatele și centralizează majoritatea funcționalităților antimalware ale agenților de securitate, acționând ca server de scanare.

Există trei versiuni de Security Server, pentru fiecare tip de mediu de virtualizare:

- **Security Server for VMware NSX.** Această versiune se instalează automat pe fiecare gazdă din clusterul pe care a fost instalat Bitdefender.
- **Security Server pentru VMware vShield Endpoint.** Această versiune trebuie să fie instalată pe fiecare gazdă care necesită protecție.

- **Security Server Multi-Platform.** Această versiune se adresează altor tipuri de medii virtuale și trebuie să fie instalat pe una sau mai multe gazde astfel încât să suporte numărul de mașini virtuale protejate.

### 3.3. Agenți de securitate

Pentru a proteja rețeaua cu Bitdefender, trebuie să instalați agenții de securitate GravityZone corespunzători pe stațiile de lucru din rețea.

- [Bitdefender Endpoint Security Tools](#)
- [Bitdefender Endpoint Security Tools for Windows Legacy](#)
- [Endpoint Security for Mac](#)
- [GravityZone Mobile Client](#)
- [Bitdefender Tools \(vShield\)](#)

#### 3.3.1. Bitdefender Endpoint Security Tools

GravityZone asigură protecția mașinilor Windows și Linux, fizice sau virtuale, cu Bitdefender Endpoint Security Tools, un agent de securitate inteligent, care ține cont de mediu și care se adaptează în funcție de tipul stației de lucru. Bitdefender Endpoint Security Tools poate fi instalat pe orice mașină, virtuală sau fizică, asigurând un sistem de scanare flexibil, fiind alegerea ideală pentru mediile mixte (fizice, virtuale și în cloud).

Pe lângă protecția sistemului de fișiere, Bitdefender Endpoint Security Tools include și protecția serverului e-mail pentru Serverele Microsoft Exchange.

Bitdefender Endpoint Security Tools folosește un singur model de politică pentru mașinile fizice și virtuale, precum și o singură sursă pentru pachetul de instalare pentru toate mediile (fizice ori virtuale) cu versiuni actuale ale sistemului de operare Windows. Există un pachet de instalare separat pentru versiunile mai vechi de Windows. Pentru detalii, consultați [BEST for Windows Legacy](#).

#### Straturi de protecție

Următoarele straturi de protecție sunt disponibile în cadrul Bitdefender Endpoint Security Tools:

- [Antimalware](#)
- [Advanced Threat Control](#)
- [Firewall](#)
- [Content Control](#)

- Network Attack Defense
- Administrarea patch-urilor
- Device Control
- Full Disk Encryption
- Security for Exchange

## Roluri ale stațiilor de lucru

- Utilizator privilegiat
- Relay
- Server de cache pentru patch-uri
- Protecție Exchange

### Utilizator privilegiat

Administratorii Control Center pot acorda drepturi de Utilizator privilegiat utilizatorilor de stații de lucru prin intermediul setărilor politicii de securitate. Modulul Utilizator privilegiat activează drepturile de administrare la nivel de utilizator, permițând utilizatorului stației de lucru să acceseze și să modifice setările de securitate prin intermediul unei console locale. Control Center primește o notificare atunci când o stație de lucru este în modul Utilizator privilegiat, iar administratorul Control Center poate suprascrie oricând setările de securitate locale.



### Important

Acest modul este disponibil numai pentru sistemele de operare pentru desktop și server Windows suportate. Pentru mai multe informații, consultă capitolul „Sisteme de operare suportate” (p. 26).

### Relay

Agenții pentru stațiile de lucru cu rol de Bitdefender Endpoint Security Tools Relay sunt folosiți ca servere de comunicații proxy și actualizări pentru alte stații de lucru din rețea. Agenții pentru stațiile de lucru cu rol de relay sunt necesari în special pentru organizațiile cu rețele izolate, unde întregul trafic se desfășoară printr-un singur punct de acces.

În companiile cu rețele mari distribuite, agenții de tip relay ajută la scăderea gradului de utilizare a lățimii de bandă, prevenind conectarea stațiilor de lucru protejate și a serverelor de securitate direct la aplicația GravityZone.

După ce în rețea a fost instalat un agent Bitdefender Endpoint Security Tools Relay, celelalte stații de lucru pot fi configurate prin intermediul politicii pentru a comunica cu Control Center prin agentul de tip relay.

Agenții Bitdefender Endpoint Security Tools Relay sunt utilizați în următoarele scopuri:

- Descoperirea tuturor stațiilor de lucru neprotejate din rețea.
- Instalarea agentului pentru stații de lucru în rețeaua locală.
- Actualizarea stațiilor de lucru protejate din rețea.
- Asigurarea comunicării între Control Center și stațiile de lucru conectate.
- Acționarea ca server proxy pentru stațiile de lucru protejate.
- Optimizarea traficului în rețea în timpul actualizărilor, instalărilor, scanărilor și al altor sarcini consumatoare de resurse.

### Server de cache pentru patch-uri

Stațiile de lucru cu rol de releu pot funcționa și ca server de cache pentru patch-uri. Având activat acest rol, releele sunt folosite pentru stocarea patch-urilor descărcate de pe site-urile producătorilor de software și distribuirea lor pe stațiile de lucru din rețeaua dumneavoastră. De fiecare dată când o stație de lucru conține software cu patch-uri lipsă, acesta le ia de pe server și nu de pe site-ul producătorului, optimizând astfel traficul generat și gradul de ocupare a lățimii de bandă a rețelei.



#### Important

Acest rol suplimentar este disponibil cu un add-on Patch Management înregistrat.

### Protecție Exchange

Bitdefender Endpoint Security Tools cu rolul de Exchange poate fi instalat pe serverele Microsoft Exchange cu scopul de a proteja utilizatorii Exchange de amenințările transmise prin e-mail.

Bitdefender Endpoint Security Tools cu rolul Exchange protejează atât serverul cât și soluția Microsoft Exchange.

### 3.3.2. Bitdefender Endpoint Security Tools for Windows Legacy

Pe măsură ce tehnologiile de securitate avansează, unele caracteristici din Bitdefender Endpoint Security Tools nu mai sunt compatibile cu edițiile mai vechi ale Windows. Bitdefender Endpoint Security Tools for Windows Legacy este un set separat, conceput special pentru a proteja aceste ediții Windows fără a face vreun compromis în ceea ce privește securitatea celor actuale.

Bitdefender Endpoint Security Tools for Windows Legacy nu poate fi configurat de la distanță din consola GravityZone. Administratorii trebuie să instaleze manual pachetul BEST for Windows Legacy sau utilizând o soluție terță, cum ar fi Microsoft SCCM.

## Straturi de protecție

Următoarele straturi de protecție sunt disponibile în cadrul Bitdefender Endpoint Security Tools for Windows Legacy:

- [Antimalware](#)
- [Advanced Threat Control](#)



### Important

Funcția Advanced Threat Control nu este disponibilă pentru Windows Server 2003.

## Roluri ale stațiilor de lucru

- [Protecție Exchange](#)

Rolurile Utilizator privilegiat și Releu nu sunt disponibile în cadrul BEST for Windows Legacy.

## 3.3.3. Endpoint Security for Mac

Endpoint Security for Mac este un agent de securitate conceput pentru a proteja stațiile de lucru și laptopurile Macintosh cu tehnologie Intel. Tehnologia de scanare disponibilă este **Scanare localizată**, având conținut de securitate stocat local.

## Straturi de protecție

Următoarele straturi de protecție sunt disponibile în cadrul Endpoint Security for Mac:

- [Antimalware](#)
- [Advanced Threat Control](#)
- [Content Control](#)
- [Device Control](#)
- [Full Disk Encryption](#)

### 3.3.4. GravityZone Mobile Client

GravityZone Mobile Client extinde politicile de securitate cu ușurință pe un număr nelimitat de dispozitive Android și iOS, protejându-le împotriva utilizării neautorizate, a riscurilor și pierderii de date confidențiale. Funcțiile de securitate includ blocarea ecranului, controlul autentificării, locația dispozitivului, ștergerea de la distanță, detecția dispozitivelor rootate sau decodate și a profilurilor de securitate. Pe dispozitivele Android, nivelul de securitate este îmbunătățit prin funcțiile de scanare în timp real și criptare pentru dispozitive de stocare mobile.

GravityZone Mobile Client este distribuit exclusiv prin Apple App Store și Google Play.

### 3.3.5. Bitdefender Tools (vShield)

Bitdefender Tools este un agent care necesită puțin spațiu pentru mediile virtuale VMware integrate cu terminalul vShield. Agentul de securitate se instalează pe mașinile virtuale protejate cu Security Server, pentru a vă permite să profitați de funcțiile suplimentare pe care le oferă:

- Vă permite să rulați sarcinile Memory și Process Scan pe mașină.
- Informează utilizatorul cu privire la infestările detectate și măsurile luate pentru eliminarea acestora.
- Adaugă mai multe opțiuni pentru excepțiile la scanările antimalware.

## 3.4. Arhitectura Sandbox Analyzer

Bitdefender Sandbox Analyzer oferă un strat puternic de protecție împotriva amenințărilor avansate, efectuând analize automate în profunzime asupra fișierelor suspecte care nu sunt încă semnate de motoarele antimalware ale Bitdefender.

Pentru a utiliza acest modul cu GravityZone, este necesar să instalați Sandbox Analyzer On-Premises.

### Sandbox Analyzer On-Premises

Sandbox Analyzer On-Premises este livrat sub forma unei aplicații virtuale Linux Ubuntu integrată într-o imagine de mașină virtuală, ușor de instalat și configurat prin intermediul unei interfețe CLI (command-line interface). Sandbox Analyzer On-Premises este disponibil în format OVA și poate fi instalat pe VMWare ESXi.

O instanță Sandbox Analyzer On-Premises conține următoarele componente:

- **Sandbox Manager.** Această componentă coordonează sandbox-ul. Sandbox Manager se conectează la hypervisor-ul ESXi prin API și utilizează resursele hardware ale acestuia pentru crearea și operarea mediului de analiză a malware-ului.
- **Mașini virtuale de detonare.** Această componentă este reprezentată de mașini virtuale utilizate de Sandbox Analyzer pentru a executa fișierele și a analiza comportamentele acestora. Mașinile virtuale de detonare pot rula pe sisteme de operare Windows 7 și Windows 10 64-bit.

**GravityZoneControl Center** operează ca o consolă de administrare și raportare pe care o puteți utiliza pentru configurarea politicilor de securitate și vizualizarea de rapoarte și notificări.

Sandbox Analyzer On-Premises operează următorii senzori de alimentare:

- **Senzor rețea.** Aplicația virtuală de securitate pentru rețea (NSVA) este o aplicație virtuală care poate fi instalată în același mediu virtualizat ESXi ca și instanța Sandbox Analyzer. Senzorul de rețea extrage conținut din fluxurile de rețea și îl trimite către Sandbox Analyzer.
- **Senzor ICAP.** Fiind instalat pe dispozitive NAS (network attached storage) utilizând protocolul ICAP, Bitdefender Security Server suportă trimiterea de conținut către Sandbox Analyzer.

În afară de acești senzori, Sandbox Analyzer On-Premises suportă trimiterea manuală și prin API. Pentru detalii, consultați capitolul **Utilizarea Sandbox Analyzer** din Ghidul administratorului GravityZone.

## 4. CERINȚE

Toate soluțiile GravityZone sunt instalate și gestionate din Control Center.

### 4.1. Aplicația virtuală GravityZone

#### 4.1.1. Formate și platforme de virtualizare compatibile

GravityZone este livrată ca și aplicație virtuală (VA). Este disponibilă în următoarele formate, compatibile cu majoritatea platformelor de virtualizare frecvent utilizate:

- OVA (compatibil cu VMware vSphere, View, VMware Player)
- XVA (compatibil cu Citrix XenServer, XenDesktop, VDI-in-a-Box)
- VHD (compatibil cu Microsoft Hyper-V)
- VMDK (compatibil cu Nutanix Prism)
- OVF (compatibil cu Red Hat Enterprise Virtualization)\*
- OVF (compatibil cu Oracle VM)\*
- RAW (compatibil cu Kernel-based Virtual Machine sau KVM)\*

\*Pachetele OVF și RAW sunt arhivate în format tar.bz2.

Pentru compatibilitatea cu platforma Oracle virtualBox, consultați [acest articol KB](#).

Suport pentru alte formate și platforme de virtualizare disponibil la cerere.

#### 4.1.2. Hardware

Cerințele hardware pentru aplicația virtuală GravityZone diferă în funcție de dimensiunea rețelei și de arhitectură aleasă. Pentru rețele de până la 3000 de terminale, puteți alege și instala toate rolurile GravityZone pe o singură aplicație, în timp ce pentru rețelele mai mari, trebuie să aveți în vedere distribuirea rolurilor între mai multe aplicații. Resursele necesare aplicației depind de rolurile pe care le instalați pe aceasta și de măsura în care utilizați sau nu Setul de replicare.



#### Notă

Setul de replicare este o funcție MongoDB care stochează replicările bazei de date și asigură redundanța și disponibilitatea crescută a datelor stocate. Pentru detalii, consultați [Documentația MongoDB](#) și „[Gestionarea aplicației GravityZone](#)” (p. 96).





## Important

Măsurătorile sunt un rezultat al testelor interne ale Bitdefender, pornind de la o configurație GravityZone de bază și de la utilizarea regulată. Rezultatele pot diferi în funcție de configurația rețelei, de software-ul instalat, de numărul de evenimente generate, etc. Pentru metrica de scalabilitate personalizate, contactați Bitdefender.

## vCPU

Tabelul de mai jos vă informează cu privire la numărul de vCPU necesar fiecărei aplicații virtuale.

Fiecare vCPU trebuie să aibă o capacitate de minim 2GHz.

Componentă	Numărul (maxim) de stații de lucru							
	250	500	1000	3000	5000	10000	25000	50000
<b>Funcțiile de bază GravityZone</b>								
Server de actualizări*	8	12	14	16	4	4	6	8
Consolă web**					6	10	12	12
Server de comunicații					6	10	12	18
Baza de date***					6	6	9	12
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>50</b>
<b>GravityZone cu Bitdefender HVI</b>								
Server de actualizări*	8	4	4	4	4	4	6	8
Consolă web**		6	8	8	10	10	12	12
Server de comunicații		6	8	8	10	10	16	20
Baza de date***		6	6	6	6	6	9	12
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>52</b>

\* Recomandat dacă nu există Relee instalate.

\*\* Pentru fiecare integrare activă, adăugați o vCPU pe aplicația virtuală cu rolul de Consolă web.

\*\*\* În cazul instalării distribuite a rolurilor, alături de Setul de replicare: pentru fiecare instanță suplimentară a Bazei de date, adăugați numărul specificat la total.

## RAM (GB)

Componentă	Numărul (maxim) de stații de lucru							
	250	500	1000	3000	5000	10000	25000	50000
<b>Funcțiile de bază GravityZone</b>								
Server de actualizări	16	16	18	20	2	2	3	3
Consola web <sup>*</sup>					8	8	12	16
Server de comunicații					6	12	12	16
Baza de date <sup>**</sup>					8	10	12	12
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>47</b>
<b>GravityZone cu Bitdefender HVI</b>								
Server de actualizări	16	2	2	2	2	2	3	3
Consola web <sup>*</sup>		8	10	10	10	10	12	16
Server de comunicații		8	10	10	12	12	16	20
Baza de date <sup>**</sup>		8	8	8	8	12	12	12
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>51</b>

\* Pentru fiecare integrare activă, adăugați un GB RAM pe aplicația virtuală cu rolul de Consolă web.

\*\* În cazul unei instalări distribuite a rolurilor, alături de Setul de replicare: pentru fiecare instanță suplimentară a Bazei de date, adăugați numărul specificat la total.

## Spațiu liber pe hard disk (GB)

Componentă	Numărul (maxim) de stații de lucru								
	250	250*	500	1000	3000	5000	10000	25000	50000
<b>Funcțiile de bază GravityZone</b>									
Server de actualizări						80	80	80	80
	120	160	160	200	200	80	80	80	80
Server de comunicații						80	80	80	80
Baza de date **						80	120	200	500
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>320</b>	<b>360</b>	<b>440</b>	<b>740</b>
<b>GravityZone cu Bitdefender HVI</b>									
Server de actualizări			80	80	80	80	80	80	80
Consolă Web			80	80	80	80	80	80	80
Server de comunicații	120	160	80	80	80	80	80	80	80
Baza de date **			80	80	100	100	160	300	700
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>160</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>400</b>	<b>540</b>	<b>940</b>



### Important

Se recomandă utilizarea unor unități Solid-state (SSD).

\* Spațiul suplimentar necesar pe SSD la alegerea instalării automate, deoarece instalează și Security Server. După finalizarea instalării, puteți dezinstala Security Server pentru a elibera spațiu pe disc.

\*\* În cazul unei instalări distribuite a rolurilor, alături de Setul de replicare: pentru fiecare instanță suplimentară a Bazei de date, adăugați numărul specificat la total.

## 4.1.3. Conexiune Internet

Aplicația GravityZone necesită acces la Internet.

## 4.2. Control Center

Pentru a accesa consola web Control Center, sunt necesare:

- Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 14+, Google Chrome 15+, Safari 5+, Microsoft Edge 20+, Opera 16+
- Rezoluție recomandată a ecranului: 1280 x 800 sau mai mare
- Calculatorul de pe care vă conectați trebuie să aibă conectivitate prin rețea la Control Center.



### Avertisment

Control Center nu va funcționa/nu se va afișa corespunzător în Internet Explorer 9+ cu funcția Compatibility View activată, care este echivalentă cu utilizarea unei versiuni de browser incompatibile.

## 4.3. Protecția pentru endpoint-uri

Pentru a vă proteja rețeaua cu Bitdefender, este necesar să instalați agenții de securitate GravityZone pe stațiile de lucru din rețea. Pentru protecție optimizată, puteți instala, de asemenea, Security Server. În acest scop, aveți nevoie de un utilizator Control Center cu drepturi de administrator asupra serviciilor pe care trebuie să le instalați și asupra stațiilor de lucru din rețea pe care le administrați.

Cerințele pentru agentul de securitate sunt diferite, pornind de la existența rolurile existente pentru server, cum ar fi Releu, Protecția exchange sau Serverul de memorie cache pentru patch-uri. Pentru mai multe informații referitoare la rolurile agentului, consultați [„Agenți de securitate” \(p. 11\)](#).

## 4.3.1. Hardware

### Agentul de securitate fără roluri

#### Uz procesor

Sistemele țintă	Tip CPU	Sisteme de operare (OS) compatibile
Stații de lucru	Procesoare compatibile cu Intel® Pentium, 1 GHz sau mai rapide	Microsoft Windows XP SP3 32 biți și Windows XP SP2 64 biți
	Procesoare compatibile cu Intel® Pentium, 2 GHz sau mai rapide	OS Microsoft Windows pentru desktop-uri, cu excepția Windows XP
	Intel® Core 2 Duo, 2 GHz sau mai rapid	macOS
Dispozitive inteligente	Procesoare compatibile cu Intel® Pentium, 800 MHz sau mai rapide	OS incluse în Microsoft Windows
Servere	Cerințe minime: Procesoare compatibile Intel® Pentium, 2,4 GHz	OS Microsoft Windows Server și OS Linux
	Recomandat: CPU Intel® Xeon multi-core, 1,86 GHz sau mai rapidă	

12

### Memorie RAM disponibilă

#### La instalare (MB)

SO	MOTOR SIMPLU					
	Scanare locală		Scanare hibrid		Scanare central.	
	Doar antiv.	Toate opt.	Doar antiv.	Toate opt.	Doar antiv.	Toate opt.
Windows	1024	1200	512	660	256	400
Linux	1024	1024	512	512	256	256
macOS	1024	1024	n/a	n/a	n/a	n/a

## Pentru utilizare zilnică (MB)\*

SO	Antivirus (motor simplu)			Module de protecție				
	Local	Hibrid	Centra- lizat	Scanare compor- tament	Firewall	Control conținut	Utilizator privilegiat	Server actualizări
Windows	75	55	30	+13	+17	+41	+29	+80
Linux	200	180	90	-	-	-	-	-
macOS	300	-	-	-	-	-	-	-

\* Evaluările acoperă utilizarea zilnică a clientului stației de lucru, fără a lua în considerare sarcinile suplimentare, cum ar fi scanările la cerere sau actualizările de produs.

Eliberează spațiu de pe disc

## La instalare (MB)

SO	MOTOR SIMPLU						MOTOR DUBLU			
	Scanare locală		Scanare hibrid		Scanare central.		Scanare central. + locală		Scanare central. + hibrid	
	Doar antiv.	Toate opț.	Doar antiv.	Toate opț.	Doar antiv.	Toate opț.	Doar antiv.	Toate opț.	Doar antiv.	Toate opț.
Windows	1024	1200	500	700	350	570	1024	1200	500	700
Linux	1300	1450	800	950	300	450	1300	1450	800	950
macOS	1024	1024	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

## Pentru utilizare zilnică (MB)\*

SO	Antivirus (motor simplu)			Module de protecție				
	Local	Hibrid	Centralizat	Scanare comportament	Firewall	Control conținut	Utilizator privilegiat	Server actualizări
Windows	410	190	140	+12	+5	+60	+80	+10
Linux	500	200	110	-	-	-	-	-
macOS	1024	-	-	-	-	-	-	-

\* Evaluările acoperă utilizarea zilnică a clientului stației de lucru, fără a lua în considerare sarcinile suplimentare, cum ar fi scanările la cerere sau actualizările de produs.

## Agent de securitate cu rol de releu

Rolul de releu necesită resurse hardware suplimentare față de configurația de bază a agentului de securitate. Aceste cerințe trebuie să fie compatibile cu Serverul de actualizări și cu pachetele de instalare găzduite pe stația de lucru:

Număr de stații de lucru conectate	CPU compatibilă cu Serverul de actualizări	RAM	Spațiu liber pe hard disk pentru Serverul de actualizări
1-300	minim procesor Intel® Core™ i3 sau echivalent, 2 vCPU per nucleu	1.0 GB	10 GB
300-1000	minim procesor Intel® Core™ i5 sau echivalent, 4 vCPU per nucleu	1.0 GB	10 GB



### Avertisment

Agenții de releu necesită discuri SSD, pentru a face față volumelor mari de operațiuni de citire/scriere.



### Important

- Dacă doriți să salvați pachetele de instalare și actualizările pe o altă partiție decât cea pe care este instalat agentul, asigurați-vă că partițiile au spațiu liber suficient pe hard disk (10 GB); în caz contrar, agentul va întrerupe instalarea. Acest lucru este necesar doar la instalare.

- Pe endpoint-urile Windows, este necesar ca link-urile din local spre local să fie activate.

## Agent de securitate cu rol de protecție Exchange

În cazul Serverelor Exchange, carantina necesită spațiu suplimentar pe hard-disk, pe partiția pe care este instalat agentul de securitate.

Dimensiunea carantinei depinde de numărul de articole stocate și de dimensiunea acestora.

În mod implicit, agentul este instalat pe partiția sistemului.

## Agent de securitate cu rol de server de memorie cache pentru patch-uri

Agentul cu rol de server de memorie cache pentru patch-uri trebuie să îndeplinească următoarele cerințe cumulate:

- Toate cerințele hardware pentru agentul simplu de securitate (fără roluri)
- Toate cerințele hardware ale rolului de Releu
- În plus, este necesar un spațiu liber pe hard disk de 100 GB pentru stocarea patch-urilor descărcate



### Important

Dacă doriți să salvați patch-urile pe o altă partiție decât cea pe care este instalat agentul, asigurați-vă că ambele partiții au spațiu liber suficient pe hard disk (100 GB); în caz contrar, agentul va întrerupe instalarea. Acest lucru este necesar doar la instalare.

## Cerințe pentru Mediile VMware vShield

Acestea sunt cerințele și amprenta Bitdefender Tools pentru sisteme integrate în medii VMware cu vShield Endpoint.

Platforma	RAM	Spațiu pe disc
Windows	6-16* MB (~ 10 MB pentru GUI)	24 MB
Linux	9-10 MB	10-11 MB



\*5 MB dacă este activat Modul silențios și 10 MB dacă acesta este dezactivat. Dacă este activat Modul silențios, interfața grafică cu utilizatorul (GUI) Bitdefender Tools nu se încarcă automat la pornirea sistemului, eliberând resursele asociate.

## 4.3.2. Sisteme de operare suportate

### Desktop Windows

#### Asistență completă

- Windows 10 May 2019 Update (19H1)
- Actualizarea Windows 10 din 10 octombrie 2018 (Redstone 5)
- Windows 10 April 2018 Update (Redstone 4)
- Windows 10 Fall Creators Update (Redstone 3)
- Windows 10 Creators Update (Redstone 2)
- Windows 10 Anniversary Update (Redstone 1)
- Windows 10 November Update (Threshold 2)
- Windows 10
- Windows 8.1<sup>(1)(2)</sup>
- Windows 8<sup>(3)</sup>
- Windows 7

#### Asistență limitată

Pe aceste sisteme de operare, agentul de securitate are numai funcțiile Antimalware și Advanced Threat Control. Funcțiile Utilizator privilegiat și Releu nu sunt suportate.

- Windows Vista cu Service Pack 1<sup>(4)</sup>
- Windows XP cu Service Pack 2 (64 biți)<sup>(4)</sup>
- Windows XP cu Service Pack 3 (32 biți)<sup>(4)</sup>



#### Avertisment

(1) Asistența pentru platforma VMware vShield (versiunea fără agent) pentru Windows 8.1 (32/64 biți) este disponibilă începând cu VMware vSphere 5.5 – ESXi build 1892794 și versiunile ulterioare.

- (2) În VMware NSX, sunt compatibile versiunile sistemelor de operare începând cu vSphere 5.5 Patch 2.
- (3) În VMware NSX, sunt compatibile versiunile sistemelor de operare începând cu vSphere 5.5.
- (4) VMware NSX și vShield Endpoint nu sunt compatibile cu versiunile Windows XP și Vista pe 64 de biți.

**Avertisment**

Bitdefender nu oferă compatibilitate cu build-urile Windows Insider Program.

## Tabletă Windows și programe incluse

### Asistență completă

- Windows 10 IoT Enterprise
- Windows Embedded 8.1 Industry
- Windows Embedded 8 Standard
- Windows Embedded Standard 7
- Windows Embedded Compact 7
- Windows Embedded POSReady 7
- Windows Embedded Enterprise 7

### Asistență limitată

Pe aceste sisteme de operare, agentul de securitate acceptă numai funcțiile Antimalware și Advanced Threat Control. Funcțiile Utilizator privilegiat și Releu nu sunt suportate.

- Windows Embedded POSReady 2009
- Windows Embedded Standard 2009
- Windows XP Embedded cu Service Pack 2<sup>(1)</sup>
- Windows XP Tablet PC Edition<sup>(1)</sup>

**Avertisment**

(1) Trebuie instalate următoarele componente specifice încorporate (embedded) ale sistemului de operare:

- TCP/IP Networking with Client For Microsoft Networks
- Base Support Binaries
- Manager filtre

- Suport cache DNS
- Windows Installer
- WMI Windows Installer Provider
- Workstation Service
- WinHTTP
- Windows XP Service Pack 2 Resource DLL
- Windows Logon (Standard)
- Extensie Explorer
- Format NTFS

## Server Windows

### Asistență completă

- Windows Server 2019 Core
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2016 Core
- Windows Server 2012 R2<sup>(1)(2)</sup>
- Windows Server 2012<sup>(3)(4)</sup>
- Windows Small Business Server (SBS) 2011
- Windows Server 2008 R2<sup>(4)</sup>

### Asistență limitată

Pe aceste sisteme de operare, agentul de securitate acceptă numai funcțiile Antimalware și Advanced Threat Control. Funcțiile Utilizator privilegiat și Releu nu sunt suportate. Windows Server 2008 și Windows Small Business Server (SBS) 2008 sunt compatibile cu Exchange Protection.

- Windows Server 2008
- Windows Server 2003 R2
- Windows Server 2003<sup>(5)</sup>
- Windows Small Business Server (SBS) 2008
- Windows Small Business Server (SBS) 2003
- Windows Home Server

**Important**

Bitdefender Endpoint Security Tools este compatibil cu tehnologia Cluster de Reluare pentru Windows Server (Windows Server Failover Cluster - WSFC).

**Avertisment**

(1) Platforma VMware vShield (versiunea fără agent) este compatibilă cu Windows Server 2012 R2 (64 biți) începând cu VMware vSphere 5.5 – ESXi build 1892794 și versiunile ulterioare.

(2) În VMware NSX, sunt compatibile versiunile sistemelor de operare începând cu vSphere 5.5 Patch 2.

(3) În VMware NSX, sunt compatibile versiunile sistemelor de operare începând cu vSphere 5.5.

(4) VMware NSX nu este compatibil cu versiunile Windows 2012 pe 32 de biți și cu Windows Server 2008 R2.

(5) În VMware NSX, Windows Server 2003 este compatibil începând cu SP2.

## Linux

**Important**

Endpoint-urile Linux folosesc licențe din numărul de licențe destinate sistemelor de operare tip server.

- Ubuntu 14.04 LTS sau mai recent
- Red Hat Enterprise Linux / CentOS 6.0 sau mai recent
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 sau mai recent
- OpenSUSE Leap 42.x
- Fedora 25 sau mai recent<sup>(1)</sup>
- Debian 8.0 sau mai recent
- Oracle Linux 6.3 sau superior
- Amazon Linux AMI 2016.09 sau mai recent

**Avertisment**

(1) Pe Fedora 28, Bitdefender Endpoint Security Tools are nevoie de instalarea manuală a pachetului `libnsl`, prin executarea următoarei comenzi:

```
sudo dnf install libnsl -y
```

## Cerințe preliminare privind Active Directory

La integrarea stațiilor de lucru Linux cu un domeniu Active Directory prin System Security Services Daemon (SSSD), asigurați-vă că instrumentul **ldbsearch** este instalat.

## Compatibilitate cu scanarea la accesare

Scanarea la accesare este disponibilă pentru toate sistemele de operare găzduite acceptate. Pe sistemele Linux, asistența pentru scanarea la accesare este asigurată în următoarele situații:

Versiuni kernel	Distribuții Linux	Cerințe privind scanarea la accesare
2.6.38 sau mai recent*	Red Hat Enterprise Linux / CentOS 6.0 sau mai recent Ubuntu 14.04 sau mai recent SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 sau mai recent OpenSUSE Leap 42.x Fedora 25 sau mai recent Debian 9.0 sau mai recent Oracle Linux 6.3 sau superior Amazon Linux AMI 2016.09 sau mai recent	Trebuie să fie activată funcția (opțiunea kernel) <b>Fanotify</b> .
2.6.38 sau peste	Debian 8	<b>Fanotify</b> trebuie să fie activată și setată pe modul de aplicare, iar apoi trebuie recompilat pachetul kernel.  Pentru detalii, consultați <a href="#">acest articol KB</a> .
2.6.32 - 2.6.37	CentOS 6.x Red Hat Enterprise Linux 6.x	Bitdefender oferă asistență prin <b>DazukoFS</b> cu modulele pentru kernel precompilate.

Versiuni kernel	Distribuții Linux	Cerințe privind scanarea la accesare
Toate celelalte tipuri de kernel	Toate celelalte sisteme suportate	Modulul <b>DazukoFS</b> trebuie să fie compilat manual. Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați „ <a href="#">Compilarea manuală a modulului DazukoFS</a> ” (p. 143).

\* Cu anumite limitări, descrise mai jos.

## Limitări privind scanarea la accesare

Versiuni kernel	Distribuții Linux	Detalii
2.6.38 sau peste	Toate sistemele compatibile	<p>Scanarea la accesare monitorizează locațiile partajate în rețea numai în următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funcția <b>Fanotify</b> este activată atât pe sistemele de la distanță, cât și pe cele locale.</li> <li>Partajarea se bazează pe sisteme de fișiere CIFS și NFS.</li> </ul> <p><b>Notă</b> Scanarea la accesare nu scanează locații partajate în rețea montate prin SSH sau FTP.</p>
Toate kernel-urile	Toate sistemele compatibile	Scanarea la accesare nu este suportată pe sistemele cu <b>DazukoFS</b> în cazul locațiilor partajate în rețea montate pe căi protejate deja de modulul de scanare la accesare.

**Notă**  
Fanotify și DazukoFS permit aplicațiilor terțe să controleze accesarea fișierelor pe sistemele Linux. Pentru mai multe informații, consultați capitolul :

- Paginile cu manualul Fanotify: <http://www.xypron.de/projects/fanotify-manpages/man7/fanotify.7.html>.
- Site-ul proiectului Dazuko: <http://dazuko.dnsalias.org/wiki/index.php/About>.

## macOS

- macOS Catalina (10.15)
- macOS Mojave (10.14)
- macOS High Sierra (10.13)
- macOS Sierra (10.12)
- OS X El Capitan (10.11)
- OS X Yosemite (10.10.5)
- OS X Mavericks (10.9.5)



### Notă

OS X Mountain Lion (10.8.5) nu mai este suportat, însă instalările existente vor primi în continuare actualizări ale conținutului de securitate.

## 4.3.3. Sisteme de fișiere acceptate

Bitdefender se instalează pe și protejează următoarele sisteme de fișiere:

AFS, BTRFS, ext2, ext3, ext4, FAT, FAT16, FAT32, VFAT, exFAT, NTFS, UFS, ISO 9660 / UDF, NFS, CIFS/SMB, VXFS, XFS.



### Notă

Opțiunea de scanare la accesare nu este disponibilă pentru NFS și CIFS/SMB.

## 4.3.4. Browsere compatibile

Securitatea pentru browser Endpoint este testată pentru compatibilitatea cu următoarele browsere:

- Internet Explorer 8+
- Mozilla Firefox 30+
- Google Chrome 34+
- Safari 4+
- Microsoft Edge 20+
- Opera 21+

### 4.3.5. Platforme de virtualizare suportate

Security for Virtualized Environments oferă asistență implicită pentru următoarele platforme de virtualizare:

- VMware vSphere 6.7 actualizarea 2a, 6.7 actualizarea 1, 6.7, 6.5, 6.0, 5.5, 5.1, 5.0 cu VMware vCenter Server 6.7 actualizarea 2a, 6.7 actualizarea 1, 6.7, 6.5, 6.0, 5.5, 5.1, 5.0
- VMware Horizon/View 7.8, 7.7, 7.6, 7.5, 7.1, 6.x, 5.x
- VMware Workstation 11.x, 10.x, 9.x, 8.0.6
- VMware Player 7.x, 6.x, 5.x
- Citrix XenServer 7.x, 6.5, 6.2, 6.0, 5.6 sau 5.5 (inclusiv Xen Hypervisor)
- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808, 7 1811, 7 1903, 7 1906
- Citrix XenApp and XenDesktop 7.18, 7.17, 7.16, 7.15 LTSR, 7.6 LTSR
- Citrix VDI-in-a-Box 5.x
- Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 sau Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 (inclusiv Hyper-V Hypervisor)
- Red Hat Enterprise Virtualization 3.0 (inclusiv KVM Hypervisor)
- Oracle VM 3.0
- Oracle VM VirtualBox 5.2, 5.1
- Nutanix Prism cu AOS 5.5, 5.6 (Enterprise Edition)
- Nutanix Prism versiunea 2018.01.31 (Community Edition)



#### Notă

Suport pentru alte platforme de virtualizare disponibil la cerere.

### Cerințe de integrare cu VMware vShield Endpoint

- ESXi 6.x, 5.5, 5.1, 5.0 (build 474610 sau mai recent), 4.1 (build 433742 sau mai recent)
- vCenter Server 6.0, 5.5, 5.1, 5.0, 4.1
- Rețelistică și securitate vCloud 5.5.4, 5.5.3, 5.5.2, 5.5.1
- vShield Manager 5.5.4-3953973 sau mai recent



- vShield Endpoint instalat de vShield Manager pe gazda/gazdele protejate prin Security for Virtualized Environments
- VMware Tools 8.6.0 ediția 446312 sau mai nou, instalat pe calculatoarele virtuale protejate în modul complet sau cu driver-ul vShield Endpoint selectat în cadrul VMCI modul personalizat.



### Important

Se recomandă să actualizați toate produsele VMware cu cel mai recent patch.

- Dacă folosiți ESXi 5.5 pentru a suporta sistemele de operare găzduite Windows 2012 R2 și Windows 8.1, este necesar să instalați [VMware ESXi 5.5, Patch ESXi550-201407401-BG: Actualizările esx-base \(2077407\)](#).
- Dacă folosiți ESXi 5.0, se recomandă să aplicați [Patch-ul VMware ESXi 5.0 ESXi500-201204401-BG: Actualizări utilitare-ușoare](#), care rezolvă problemele critice de pe driverele vShield Endpoint găzduite. Patch-ul actualizează VMware Tools la versiunea 8.6.5 ediția 652272.
- Dacă utilizați ESXi 4.1 P3, trebuie să obțineți versiunea actualizată VMware Tools și să o instalați pe mașinile virtuale. Pentru informații suplimentare, consultați [acest articol KB](#).

## Cerințe privind integrarea cu VMware NSX-V

- ESXi 5.5 sau mai recent pentru fiecare server
- vCenter Server 5.5 sau mai recent
- NSX Manager 6.2.4 sau mai recent
- VMware Tools 9.1.0 sau mai recent, cu agentul Guest Introspection.
  - Pentru mașinile virtuale Windows, consultați următorul [articol din documentația VMware](#).
  - Pentru mașinile virtuale Linux, consultați următorul [articol din documentația VMware](#).



### Notă

VMware recomandă utilizarea următoarelor versiuni VMware Tools:

- 10.0.8 sau mai recent, pentru remedierea funcționării îngreunate a mașinilor virtuale după efectuarea upgrade-ului pentru VMware Tools în NSX / vCloud Networking and Security ([Articol din baza de cunoștințe VMware 2144236](#)).
- 10.0.9 sau mai recent pentru asistență Windows 10.

**Important**

Se recomandă să actualizați toate produsele VMware cu cel mai recent patch.

## Cerințe de integrare cu VMware NSX-T Data Center

- ESXi 6.7 sau mai recent
- vCenter Server 6.7 sau mai recent
- NSX-T Manager 2.4 sau mai recent
- VMware Tools 10.3.10 (având instalate driverele Guest Introspection)

**Notă**

Integrarea cu VMware NSX-T Data Center nu este compatibilă cu mașinile virtuale Linux.

## Cerințe privind integrarea cu Nutanix Prism Element

- Datele de autentificare ale unui utilizator Nutanix Prism Element cu drepturi de administrator (Cluster Admin sau User Admin)
- Nutanix Prism Enterprise Edition cu AOS 5.6 sau o versiune mai recentă

## Platforme găzduite în cloud compatibile

Alături de mediile locale de virtualizare, GravityZone se poate integra și cu următoarele platforme găzduite în cloud:

- **Amazon EC2**

În calitate de client Amazon EC2, puteți integra inventarul de instanțe EC2 grupate după Regiuni și Zone de disponibilitate cu inventarul de rețele GravityZone.

- **Microsoft Azure**

În calitate de client Microsoft Azure, puteți integra mașinile virtuale Microsoft Azure grupate pe Regiuni și Zone de disponibilitate cu inventarul de rețea GravityZone.

## Instrumente pentru administrarea platformelor de virtualizare suportate

În prezent, Control Center se integrează cu următoarele instrumente pentru administrarea platformelor de virtualizare:

- VMware vCenter Server
- Citrix XenServer
- Nutanix Prism Element

Pentru a configura integrarea, trebuie să furnizați numele de utilizator și parola unui administrator.

### 4.3.6. Security Server

Security Server este o mașină virtuală preconfigurată care rulează pe un Server Ubuntu cu următoarele versiuni:

- 16.04 (VMware NSX și multi-platăformă)
- 12.04 LTS (VMware vShield)

### Memorie și CPU

Alocarea resurselor memoriei și CPU pentru Security Server depinde de numărul și tipul de mașini virtuale care rulează pe sistemul gazdă. Tabelul următor include resursele recomandate care trebuie alocate:

Număr de MV protejate	RAM	CPU
1-50 MV	2 GB	2 CPU
51-100 MV	2 GB	4 CPU
101-200 MV	4 GB	6 CPU

Security Server pentru NSX este furnizat cu o configurație hardware predefinită (CPU și RAM), pe care o puteți ajusta în VMware vSphere Web Client oprind mașina, modificând setările acestuia și apoi pornind-o din nou. Pentru informații detaliate, consultați capitolul „[Instalarea Security Server pentru VMware NSX](#)” (p. 113).

### Spațiu HDD

Mediu	Atribuire spațiu HDD
VMware NSX-V / NSX-T	40 GB
VMware cu vShield Endpoint	40 GB
Altul(a)	16 GB

## Distribuția Security Server pe sistemele gazdă

Mediu	Security Server vs. sisteme gazdă
VMware NSX-V / NSX-T	Security Server se instalează automat pe fiecare gazdă ESXi din clusterul care trebuie protejat la momentul instalării serviciului Bitdefender.
VMware cu vShield Endpoint	Security Server trebuie să fie instalat pe fiecare gazdă ESXi, pentru asigurarea protecției.
Altul(a)	Deși nu este obligatorie, Bitdefender recomandă instalarea Security Server pe fiecare gazdă fizică, pentru performanțe superioare.

## Latența rețelei

Latența comunicării dintre Security Server și endpoint-urile protejate trebuie să fie mai mică de 50 ms.

## Nivelul de încărcare al modulului Protecție spațiu de stocare

Impactul Protecției spațiului de stocare asupra Security Server la scanarea a 20 GB este următorul:

Starea modulului de Protecție a dispozitivelor de stocare	Resursele Security Server	Încărcarea Security Server	Timpul de transfer (mm:ss)
Dezactivat (inițial)	N/A	N/A	10:10
Activat	4 vCPU 4 GB RAM	Normal	10:30
Activat	2 vCPU 2 GB RAM	Greu	11:23



### Notă

Aceste rezultate sunt obținute pentru o serie de fișiere diferite (.exe, .txt, .doc, .eml, .pdf, .zip etc.), cu dimensiuni cuprinse între 10 KB și 200 MB. Durata de transfer corespunde unui volum de date de 20 GB din 46.500 fișiere.

### 4.3.7. Utilizarea pentru trafic

- **Traficul de actualizare a produselor între clientul stației de lucru și serverul de actualizări**

Fiecare update periodic de Bitdefender Endpoint Security Tools generează următorul trafic de download pe fiecare stație de lucru protejată:

- Pe SO Windows: ~20 MB
- Pe SO Linux: ~26 MB
- Pe macOS: ~25 MB

- **Traficul de actualizări de conținut de securitate descărcate între stația de lucru client și Serverul de actualizări (MB/zi)**

Tipul serverului de actualizări	Tipul motorului de scanare		
	Local	Hibrid	Central.
Relay	65	58	55
Serverul public de actualizări Bitdefender	3	3.5	3

- **Traficul de Scanare centralizată între clientul stației de lucru și Security Server**

Obiecte scanate	Tip Trafic		Descărcare (MB)	Încărcare (MB)
Fișiere*	Prima scanare		27	841
	Scanare cache		13	382
Site-uri internet**	Prima scanare	Trafic internet	621	N/A
		Security Server	54	1050
	Scanare cache	Trafic internet	654	N/A
		Security Server	0.2	0.5

\* Datele furnizate au fost măsurate pentru 3,49 GB de fișiere(6.658 de fișiere), din care 1,16 GB sunt fișiere Portable Executable (PE).

\*\* Datele furnizate au fost evaluate pentru cele mai importante 500 de site-uri.

- **Trafic de scanare hibrid între clientul stației de lucru și Serviciile Cloud Bitdefender**

Obiecte scanate	Tip Trafic	Descărcare (MB)	Încărcare (MB)
Fișiere*	Prima scanare	1.7	0.6
	Scanare cache	0.6	0.3
Trafic internet**	Trafic internet	650	N/A
	Servicii Cloud Bitdefender	2.6	2.7

\* Datele furnizate au fost măsurate pentru 3,49 GB de fișiere(6.658 de fișiere), din care 1,16 GB sunt fișiere Portable Executable (PE).

\*\* Datele furnizate au fost evaluate pentru cele mai importante 500 de site-uri.

- **Traficul dintre clienții Bitdefender Endpoint Security Tools Relay și serverul de actualizări pentru descărcarea conținutului de securitate**

Clienții cu rol Bitdefender Endpoint Security Tools Relay descarcă ~16 MB / zi\* de pe serverul de actualizări.

\* Disponibil pentru clienții Bitdefender Endpoint Security Tools începând de la versiunea 6.2.3.569.

- **Traficul dintre clienții stației de lucru și consola internet Control Center**

Între clienții stații de lucru și consola internet Control Center se generează un trafic mediu de 618 KB / zi.

## 4.4. Protecție Exchange

Security for Exchange este oferit prin Bitdefender Endpoint Security Tools, care poate proteja atât sistemul de fișiere cât și serverul de e-mail Microsoft Exchange.

### 4.4.1. Medii compatibile Microsoft Exchange

Security for Exchange suportă următoarele versiuni și roluri Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2019 cu rol de Edge Transport sau Mailbox
- Exchange Server 2016 cu rol de Edge Transport sau Mailbox
- Exchange Server 2013 cu rol de Edge Transport sau Mailbox
- Exchange Server 2010 cu rol de Edge Transport, Hub Transport sau Mailbox

- Exchange Server 2007 cu rol de Edge Transport, Hub Transport sau Mailbox

Începând cu 30 ianuarie 2017, Security for Exchange nu mai suportă instalările Microsoft Exchange 2007 pe Windows Server 2003, 2003 R2 și Small Business Server 2003. Dacă aveți nevoie să folosiți în continuare Microsoft Exchange 2007, vă rugăm să aveți în vedere migrarea instalării către Windows Server 2008.

Security for Exchange este compatibil cu grupurile Database Availability Groups (DAG) Microsoft Exchange.

#### 4.4.2. Cerințe de sistem

Security for Exchange este compatibil cu orice server fizic sau virtual de 64 de biți (Intel sau AMD) ce rulează o versiune și un rol compatibil Microsoft Exchange Server. Pentru detalii cu privire la cerințele de sistem pentru Bitdefender Endpoint Security Tools, consultați „[Agentul de securitate fără roluri](#)” (p. 22).

Disponibilitatea recomandată a resurselor serverului:

- Memorie RAM disponibilă: 1 GB
- Spațiu liber pe hard disk: 1 GB

#### 4.4.3. Alte cerințe software

- Pentru Microsoft Exchange Server 2013 cu Service Pack 1: [KB2938053](#) de la Microsoft.
- Pentru Microsoft Exchange Server 2007: .NET Framework 3.5 Service Pack 1 sau mai nou

### 4.5. Sandbox Analyzer On-Premises

Sandbox Analyzer On-Premises are următoarele cerințe:

- [ESXi Hypervisor](#)
- [Aplicația virtuală Sandbox Analyzer](#)
- [Aplicație virtuală de securitate pentru rețea](#)

#### 4.5.1. ESXi Hypervisor

Aplicația virtuală Sandbox Analyzer este disponibilă în format OVA și poate fi instalată pe un hypervisor VMWare ESXi.

## Cerințe hardware

- CPU: 2 x Intel® Xeon 20-Core, 2,2 GHz, 50 MB Cache
- RAM: 12 x 32 GB DDR 2400 MHz
- Spațiu pe disc: cel puțin 1 TB
- Rețea: 1 card fizic dedicat NIC (network interface card)

Acest card NIC poate fi împărțit în două carduri virtuale NIC, având următoarele caracteristici:

- 1 card NIC pentru interfața de administrare
- 1 card NIC pentru rețeaua de detonare



### Notă

Se recomandă utilizarea a două carduri fizice dedicate NIC cu aceleași caracteristici.

## Cerințe software

Versiuni suportate ale serverului ESXi: 6.5, 6.7



### Notă

Sandbox Analyzer este compatibil cu versiunea de evaluare a hypervisorului VMWare ESXi. Totuși, pentru efectuarea instalărilor, se recomandă rularea unei versiuni licențiate pentru ESXi.

## 4.5.2. Aplicația virtuală Sandbox Analyzer

Aplicația virtuală Sandbox Analyzer asigură scalabilitate realmente nelimitată, atâta timp cât resursele existente de hardware sunt disponibile.

Din numărul total al resurselor ESXi disponibile, Sandbox Analyzer împarte capacitățile CPU și RAM între Sandbox Manager și mașinile virtuale de detonare.

## Sandbox Manager

- 16 vCPUs
- 20 GB memorie RAM

Sandbox Manager are trei carduri interne virtuale NIC, distribuite după cum urmează:



- 1 card NIC pentru comunicarea cu consola de administrare (GravityZone Control Center)
- 1 card NIC pentru conectivitatea la internet
- 1 card NIC pentru comunicarea cu mașinile virtuale de detonare

**Notă**

Pentru realizarea comunicării, atât cardul NIC pentru administrarea ESXi, cât și cardul NIC pentru administrarea Sandbox Manager trebuie să fie în aceeași rețea.

## Mașini virtuale de detonare

### Cerințe de sistem

- 2 vCPUs
- 3 GB memorie RAM
- 50 GB spațiu de disc

Sandbox Analyzer On-Premises este compatibil cu imaginile personalizate ale mașinii virtuale. Acest lucru permite detonarea mostrelor într-un mediu de rulare care imită un mediu real de producție.

Pentru crearea unei imagini de mașină virtuală este nevoie de următoarele:

- Imaginea de mașină virtuală trebuie să fie în format VMDK, versiunea 5.0.
- Sistemele de operare suportate pentru construirea mașinilor virtuale de detonare:
  - Windows 7 64-bit (orice nivel de patch-uri)
  - Windows 10 64-bit (orice nivel de patch-uri)

**Important**

- Sistemul de operare trebuie să fie instalat pe a doua partiție din tabelul de partiții și montat pe unitatea C: (configurația implicită de instalare Windows).
- Contul local „Administrator” trebuie să fie activat și să aibă un câmp necompletat pentru introducerea parolei (dezactivare parolă).
- Înainte de a exporta o imagine de mașină virtuală, este necesar să licențiați corect sistemul de operare și tot software-ul instalat în imaginea de mașină virtuală.

## Software imagine de mașină virtuală

Sandbox Analyzer suportă detonarea pentru o serie de formaturi și tipuri de fișiere. Pentru detalii, consultați „[Obiecte Sandbox Analyzer](#)” (p. 201).

Pentru raporturi concludente, asigurați-vă că aveți instalat în imaginea personalizată software-ul care poate deschide un anumit tip de fișier pe care vreți să îl detonati. Pentru detalii, consultați „[Aplicații recomandate pentru mașinile virtuale de detonare](#)” (p. 202).

### 4.5.3. Aplicație virtuală de securitate pentru rețea

Aplicația virtuală de securitate pentru rețea (NSVA) controlează senzorul de rețea care extrage conținut din fluxurile de rețea și le trimite către Sandbox Analyzer. Cerințele minime de hardware sunt următoarele:

- 4 vCPUs
- 4 GB memorie RAM
- 1 TB spațiu de disc
- 2 carduri NIC dedicate

### 4.5.4. Porturi de comunicare Sandbox Analyzer

Componentele Sandbox Analyzer On-Premises utilizează anumite porturi de comunicare pentru a comunica între ele. Pentru detalii privind porturile Sandbox Analyzer, consultați [acest articol KB](#).

## 4.6. Full Disk Encryption

GravityZone Full Disk Encryption vă permite să operați BitLocker pe endpoint-urile Windows și FileVault și utilitarul diskutil de tip linie de comandă pe endpoint-urile macOS prin intermediul Control Center.

Pentru a asigura protecția datelor, acest modul asigură criptarea integrală a unității de disc pentru volumele boot și non-boot, pe discuri fixe, și stochează cheile de recuperare în cazul în care utilizatorii își uită parola.

Modulul de criptare folosește resursele hardware existente din mediul dumneavoastră GravityZone.

În ceea ce privește software-ul, cerințele sunt aproximativ aceleași ca și pentru BitLocker, FileVault și utilitarul diskutil de tip linie de comandă, majoritatea limitărilor referindu-se la aceste instrumente.

## Pe Windows

Modulul de criptare GravityZone suportă BitLocker, începând cu versiunea 1.2, pe mașinile cu sau fără cip TPM (Trusted Platform Module).

GravityZone suportă BitLocker pe stațiile de lucru care rulează următoarele sisteme de operare:

- Windows 10 Education
- Windows 10 Enterprise
- Windows 10 Pro
- Windows 8.1 Enterprise
- Windows 8.1 Pro
- Windows 8 Enterprise
- Windows 8 Pro
- Windows 7 Ultimate (cu TPM)
- Windows 7 Enterprise (cu TPM)
- Windows Server 2019\*
- Windows Server 2016\*
- Windows Server 2012 R2\*
- Windows Server 2012\*
- Windows Server 2008 R2\* (cu TPM)

\*BitLocker nu este inclus în aceste sisteme de operare și trebuie instalat separat. Pentru mai multe informații despre instalarea BitLocker pe Windows Server, consultați aceste articole KB furnizate de Microsoft:

- <https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/bitlocker-how-to-deploy-on-windows-server>
- [https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732725\(v=ws.10\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732725(v=ws.10).aspx)

**Important**

GravityZone nu suportă criptarea pe Windows 7 și Windows 2008 R2 fără TPM.

Pentru cerințe detaliate referitoare la BitLocker, consultați acest articol KB furnizat de Microsoft: [https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766200\(v=ws.10\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766200(v=ws.10).aspx)

## Pe Mac

GravityZone suportă FileVault și diskutil pe stațiile de lucru macOS care rulează următoarele sisteme de operare:

- macOS Catalina (10.15)
- macOS Mojave (10.14)
- macOS High Sierra (10.13)
- macOS Sierra (10.12)
- OS X El Capitan (10.11)
- OS X Yosemite (10.10)
- OS X Mavericks (10.9)

**Notă**

Pe Mac OS X Mountain Lion (10.8), puteți instala agentul Bitdefender, însă modulul de Criptare nu va fi disponibil.

## 4.7. Protecție spațiu de stocare

Soluții compatibile de stocare și partajare de fișiere:

- Sisteme de tip NAS (network-attached storage) și SAN (storage-area network) conforme cu ICAP (Internet Content Adaptation Protocol) de la Dell®, EMC®, IBM®, Hitachi®, HPE®, Oracle® și alți producători
- Nutanix® Files (denumită anterior Acropolis File Services sau AFS)
- Citrix® ShareFile

## 4.8. Protecție pentru telefonul mobil

### 4.8.1. Platforme acceptate

Security for Mobile suportă următoarele tipuri de dispozitive mobile și sisteme de operare:

- Dispozitive Apple iPhone și tablete iPad (iOS 8.1+)
- Smartphone-uri și tablete Android (4.0.3+)

### 4.8.2. Cerințe de conectivitate

Dispozitivele mobile trebuie să aibă o conexiune de date celulare sau Wi-Fi activă și conectivitate la Serverul de comunicare.

### 4.8.3. Notificări Push

Security for Mobile folosește notificări de tip push pentru a avertiza clienții mobili în momentul în care sunt disponibile actualizări și opțiuni de politică. Notificările de tip push sunt transmise de Serverul de comunicații prin serviciul oferit de producătorul sistemului de operare:

- Serviciul Firebase Cloud Messaging (FCM) pentru dispozitivele Android. Pentru ca FCM să funcționeze, sunt necesare următoarele:
  - Google Play Store trebuie să fie instalat.
  - Dispozitive cu sistem de operare Android 4.1 sau mai recent.
  - Pentru a transmite notificări push, trebuie să fie deschise [o serie de porturi](#).
- Serviciul de notificări push Apple (APN) pentru dispozitive iOS. Pentru informații suplimentare, consultați acest [articol Apple KB](#).

Puteți verifica dacă notificările push pe mobil funcționează corect în secțiunea **Verificare notificări push pentru mobil** din **Configurare > Diverse**.

Pentru a afla mai multe cu privire la fluxul de lucru pentru Administrarea dispozitivelor mobile GravityZone, consultați [acest articol KB](#).

### 4.8.4. Certificate de administrare iOS

Pentru a configura infrastructura pentru administrarea dispozitivelor mobile iOS, trebuie să furnizați o serie de certificate de securitate.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul „[Certificate](#)” (p. 89).

## 4.9. Porturile de comunicare GravityZone

GravityZone este o soluție distribuită, ceea ce înseamnă că toate componentele sale comunică între ele utilizând rețeaua locală sau internetul. Fiecare componentă utilizează o serie de porturi pentru a comunica cu celelalte. Este necesar să vă asigurați că aceste porturi sunt deschise pentru GravityZone.

Pentru informații detaliate privind porturile GravityZone, consultați [acest articol KB](#).

## 5. INSTALAREA PROTECȚIEI

GravityZone este o soluție de tip client-server. Pentru a vă proteja rețeaua cu Bitdefender, este necesar să configurați rolurile de server GravityZone, să vă înregistrați licența, să configurați pachetele de instalare și să le instalați pe endpoint-uri prin intermediul agenților de securitate. Unele straturi de protecție necesită instalarea și configurarea unor componente suplimentare.

### 5.1. Instalarea și configurarea GravityZone

Pentru a vă asigura că instalarea se efectuează fără probleme, parcurgeți pașii următori:

1. [Pregătirea pentru instalare](#)
2. [Instalarea și configurarea GravityZone](#)
3. [Conectați-vă la Control Center și configurați primul cont de utilizator](#)
4. [Configurarea setărilor Control Center](#)

#### 5.1.1. Pregătirea pentru instalare

Pentru instalare, aveți nevoie de o imagine a aplicației virtuale GravityZone. După ce instalați și configurați aplicația GravityZone, puteți instala clientul sau descărca de la distanță pachetele necesare de instalare folosind interfața web Control Center.

Imaginea aplicației GravityZone este disponibilă în mai multe formate diferite, compatibile cu principalele platforme de virtualizare. Puteți obține link-urile de descărcare înregistrându-vă pentru o versiune de evaluare pe [site-ul Bitdefender](#).

Pentru instalare și configurarea inițială, trebuie să aveți la dispoziție următoarele:

- Denumiri DNS sau adrese IP fixe (prin configurare statică sau prin rezervare DHCP) pentru aplicațiile GravityZone
- Numele de utilizator și parola unui administrator de domeniu
- Detalii privind Serverul vCenter, vShield Manager, XenServer (nume de gazdă sau adresă IP, port de comunicare, numele de utilizator și parola administratorului)
- Cheile de licență (verificați e-mail-ul de înregistrare folosit pentru achiziție sau pentru versiunea de evaluare.)
- Setările serverului pentru e-mail-urile transmise

- Dacă este cazul, setările serverului proxy
- Certificate de securitate

## 5.1.2. Instalați GravityZone

O instalare GravityZone constă într-una sau mai multe aplicații care rulează cu rol de server. Numărul de aplicații depinde de diverse criterii, cum ar fi: dimensiunea și modul de proiectare al infrastructurii rețelei dumneavoastră sau caracteristicile GravityZone pe care le veți folosi. Rolurile de server sunt de trei tipuri: de bază, auxiliare și opționale



### Important

Rolurile auxiliar și opțional sunt disponibile numai pentru anumite soluții GravityZone.

Rolul GravityZone	Tipul rolului	Instalare
Server de baze de date Update Server Consolă Web Server de comunicații	De bază (obligatoriu)	Cel puțin o instanță a fiecărui rol. O aplicație GravityZone poate rula unul, mai multe sau toate aceste roluri.
	Auxiliar	O singură aplicație pentru fiecare rol
Security Server	Opțional	Recomandat numai pentru rețele mici sau când resursele sunt reduse. În caz contrar, instalați un Security Server individual din Control Center, după finalizarea instalării GravityZone.

În funcție de modul în care să distribuiți rolurile GravityZone, veți instala una sau mai multe aplicații GravityZone. Serverul de baze de date este primul care va fi instalat.

Într-un scenariu cu mai multe aplicații GravityZone, veți instala Serverul de baze de date pe prima aplicație și veți configura toate celelalte aplicații pentru a se conecta la instanța de bază de date existentă.

Puteți instala mai multe instanțe ale rolurilor Server de baze de date, Consolă web și Server de comunicații. În acest caz, veți utiliza funcția Set de replici pentru serverul de baze de date și veți încărca elementele de echilibrare pentru Consolă web și Serverul de comunicații în aplicațiile GravityZone.




Pentru a instala și configura GravityZone:

1. Descărcați imaginea aplicației virtuale GravityZone de pe site-ul Bitdefender (link-ul este furnizat în e-mail-ul de confirmare a înregistrării sau achiziției).
2. Importați imaginea aplicației virtuale GravityZone în mediul dumneavoastră virtualizat.
3. Porniți aplicația.
4. Din instrumentul pentru administrarea platformei de virtualizare, accesați interfața consolei aplicației GravityZone.
5. Configurați parola pentru bdamin, administratorul de sistem încorporat.



Interfața consolei aplicației: introduceți parola nouă

6. Autentificați-vă cu parola pe care tocmai ați configurat-o.




Interfață consolă aplicație: autentificare

Veți accesa interfața de configurare a aplicației.

Utilizați tastele săgeți și tasta Tab pentru a naviga prin meniuri și opțiuni.

Apăsați Enter pentru a selecta o anumită opțiune.



Interfață consolă aplicație: meniul principal

7. Dacă aveți nevoie să schimbați limba interfeței, selectați opțiunea **Configurare limbă**. Pentru detalii referitoare la configurare, consultați „[Configurare limbă](#)” (p. 58).
8. [Configurați numele de gazdă al aplicației](#).
9. [Configurați setările rețelei](#).
10. [Configurați setările proxy](#). (dacă este necesar)
11. Instalați rolurile de server GravityZone. Aveți la dispoziție două opțiuni:
  - [Instalare automată](#). Selectați această opțiune dacă aveți nevoie să instalați o singură aplicație GravityZone în rețeaua dumneavoastră.
  - [Setări avansate](#). Selectați această opțiune dacă trebuie să instalați GravityZone manual sau pe o arhitectură distribuită.

După ce ați instalat și configurat aplicația GravityZone, puteți edita setările aplicației în orice moment, folosind interfața de configurare. Pentru informații suplimentare referitoare la configurarea aplicației GravityZone, consultați „[Gestionarea aplicației GravityZone](#)” (p. 96).

## Configurarea setărilor pentru denumirea gazdei

Comunicarea cu rolurile GravityZone se realizează folosind adresa IP sau denumirea DNS a aplicației pe care sunt instalate. În mod implicit, componentele GravityZone comunică prin intermediul adresei IP. Dacă doriți să permiteți comunicarea prin denumirile DNS, trebuie să configurați aplicațiile GravityZone cu o denumire DNS și să vă asigurați că aceasta corespunde adresei IP configurate a aplicației.

Cerințe preliminare:

- Configurați înregistrare DNS pe serverul DNS.
- Denumirea DNS trebuie să corespundă adresei IP configurate a aplicației. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că aplicația este configurată cu adresa IP corespunzătoare.


Pentru a configura setările pentru denumirea gazdei:

1. Din meniul principal, selectați **Configurarea setărilor pentru denumirea gazdei**.
2. Introduceți denumirea gazdei aplicației și numele de domeniu Active Directory (dacă este necesar).
3. Selectați **OK** pentru a salva modificările.

## Configurare setări rețea


Puteți configura aplicația pentru a obține automat setările rețelei de la serverul DHCP sau puteți configura manual setările rețelei. Dacă optați pentru utilizarea DHCP, trebuie să configurați Serverul DHCP pentru rezervarea unei anumite adrese IP pentru aplicație.

1. Din meniul principal, selectați **Configurare setări rețea**.



Interfață consolă aplicație: opțiune setări rețea

2. Selectați interfața de rețea.
3. Selectați metoda de configurare:
  - **Configurare manuală setări rețea.** Trebuie să specificați adresa IP, masca de rețea, adresa portului și adresele serverului DNS.
  - **Obținere automată setări rețea, prin DHCP.** Utilizați această opțiune numai dacă ați configurat Serverul DHCP pentru rezervarea unei anumite adrese IP pentru aplicație.




Interfață consolă aplicație: configurare rețea

4. Puteți verifica detaliile configurației IP curente sau starea legăturii selectând opțiunile corespunzătoare.

## Configurare setări proxy

În cazul în care doriți ca aplicația să se conecteze la Internet printr-un server proxy, trebuie să configurați setările proxy.

1. Din meniul principal, selectați **Configurare setări proxy**.
2. Selectați **Afișare informații proxy** pentru a verifica dacă este activat proxy-ul.
3. Selectați **OK** pentru a reveni la ecranul anterior..
4. Selectați din nou **Configurare stări proxy**.



Interfață consolă aplicație: configurare setări proxy

5. Introduceți adresa serverului proxy. Utilizați următoarea sintaxă:

- Dacă serverul proxy nu necesită autentificare:  
http(s)://<IP/hostname>:<port>
- Dacă serverul proxy necesită autentificare:  
http(s)://<username>:<password>@<IP/hostname>:<port>

6. Selectați **OK** pentru a salva modificările.

## Instalare automată

În timpul instalării automate, toate rolurile de bază se instalează pe aceeași aplicație. Pentru o instalare distribuită GravityZone, consultați „[Setări avansate](#)” (p. 56).



### Important

Instalarea automată va determina și instalarea Security Server, încorporat în aplicația GravityZone. Pentru informații despre Security Server, consultați „[Arhitectura GravityZone](#)” (p. 9).


Opțiunea de a instala rolurile automat este disponibilă numai în momentul configurării inițiale a GravityZone.

Pentru a instala rolurile automat:

1. Din meniul principal, selectați **Instalare automată**.

2. Pentru a continua, citiți și acceptați Acordul de licență pentru utilizatorul final.
3. Confirmați rolurile ce urmează a fi instalate.
4. Setăți parola pentru Serverul de baze de date.

Parola poate conține orice combinație de caractere ASCII și trebuie să aibă o lungime între 6 și 32 de caractere, inclusiv cel puțin o cifră, o literă mare, o literă mică și un caracter special.



Interfață consolă aplicație: configurare parolă pentru baza de date


5. Așteptați până când procesul de instalare este finalizat.

## Setări avansate

Folosiți această opțiune pentru a instala numai o parte sau toate rolurile GravityZone, individual, sau pentru a vă extinde infrastructura GravityZone. Puteți instala rolurile pe una sau mai multe aplicații. Această metodă de instalare este necesară atunci când se testează actualizările sau pe arhitecturile distribuite GravityZone pentru a scala GravityZone în rețele extinse și pentru a asigura un nivel ridicat de disponibilitate a serviciilor GravityZone.

Pentru a instala rolurile în mod individual:

1. Din meniul principal, selectați **Setări avansate**.



Interfață consolă aplicație: instalare roluri

2. Selectați **Instalare/Dezinstalare roluri** pentru a instala aplicația într-un mediu GravityZone cu un singur server de baze de date.



### Notă

Celelalte opțiuni vizează extinderea instalării GravityZone la o arhitectură distribuită. Pentru mai multe informații, consultați „[Conectare la o bază de date existentă](#)” (p. 107) sau „[Conectare la baza de date existentă \(Cluster VPN Securizat\)](#)” (p. 108).

3. Selectați **Adăugare sau ștergere roluri**. Va apărea un mesaj de confirmare.
4. Apăsați Enter pentru a continua.
5. Apăsați bara de Spațiu și apoi tasta Enter pentru instalarea rolului de Server de baze de date. Trebuie să confirmați alegerea apăsând din nou Enter.
6. Setați parola pentru baza de date.

Parola poate conține orice combinație de caractere ASCII și trebuie să aibă o lungime între 6 și 32 de caractere, inclusiv cel puțin o cifră, o literă mare, o literă mică și un caracter special.
7. Apăsați Enter și așteptați finalizarea instalării.



8. Instalați celelalte roluri selectând **Adăugare sau ștergere roluri** din meniul **Instalare/Dezinstalare roluri** și apoi rolurile pe care doriți să le instalați.
  - a. Selectați **Adăugare sau ștergere roluri** din meniu **Instalare/dezinstalare roluri**.
  - b. Citiți Contractul de licență pentru utilizatorul final. Apăsați **Enter** pentru acceptare și continuare.

**Notă**

Acest lucru este necesar o singură dată, după instalarea Serverului de baze de date.

- c. Selectați rolurile ce urmează a fi instalate. Apăsați bara de **Spațiu** pentru a selecta un rol și apăsați **Enter** pentru a continua.
- d. Apăsați **Enter** pentru confirmare și așteptați să se finalizeze instalarea.

**Notă**

Fiecare rol este în mod normal instalat în câteva minute. În timpul instalării, fișierele necesare sunt descărcate de pe Internet. Prin urmare, instalarea durează mai mult timp dacă conexiunea la Internet este lentă. Dacă instalarea stagnează, reluați configurarea aplicației.

## Configurare limbă

Inițial, interfața de configurare a aplicației este în limba engleză.

Pentru a schimba limba interfeței:

1. Selectați **Configurare limbă** din meniul principal.
2. Selectați limba dintre opțiunile disponibile:. Va apărea un mesaj de confirmare.

**Notă**

Este posibil să fie nevoie să derulați lista pentru a ajunge la limba dorită.

3. Selectați **OK** pentru a salva modificările.

## 5.1.3. Configurarea inițială a Control Center

După ce ați instalat și configurat aplicația GravityZone, trebuie să accesați interfața web Control Center și să configurați contul de administrator al companiei.

1. În bara de adrese a browser-ului web, introduceți adresa IP sau numele de gazdă DNS al aplicației Control Center (folosind prefixul `https://`). Va apărea un asistent de configurare.
2. Mai întâi, trebuie să înregistrați configurarea GravityZone într-un cont Bitdefender. Furnizați numele de utilizator și parola contului Bitdefender. Dacă nu aveți încă un cont Bitdefender, faceți clic pe link-ul corespunzător pentru a crea unul.

Dacă nu este disponibilă o conexiune la internet, selectați **Utilizează înregistrare offline**. În acest caz, nu este necesar un cont Bitdefender.

Înregistrarea produsului

Cont MyBitdefender

Cheie de licență

Creare conturi

Introduceți datele de autentificare MyBitdefender

Nume de utilizator:

Parolă:

[Nu am un cont MyBitdefender](#)

☐ Utilizați înregistrare offline

[Înainte](#)

Română

Configurare inițială - Specificați contul MyBitdefender

3. Faceți clic pe **Înainte** pentru a continua.
4. Introduceți cheia de licență necesară pentru validarea soluției GravityZone achiziționate. De asemenea, puteți introduce o cheie pentru add-on-ul GravityZone, dacă aveți una.

Verificați e-mail-ul de înregistrare, de încercare sau de achiziție pentru a afla cheile de licență.

- a. Dați clic pe butonul **+ Adăugare** situat în partea de sus a tabelului. Va apărea o fereastră de configurare.
- b. Selectați tipul de înregistrare a licenței (online sau offline).
- c. Introduceți cheia de licență în câmpul **Cheie de licență**. Pentru înregistrare offline, vi se solicită, de asemenea, codul de înregistrare.

- d. Așteptați până la validarea cheii de licență. Dați clic pe **Adăugare** pentru a finaliza procesul.

Cheia de licență și data de expirare a acesteia vor apărea în tabelul licenței.



### Notă

- La configurarea inițială, este necesar să furnizați o cheie de licență de bază validă pentru a începe utilizarea GravityZone. Apoi, puteți adăuga mai multe chei de licență pentru add-on-uri sau pentru a le modifica pe cele existente.
- Puteți folosi add-on-urile cât timp este furnizată o licență de bază valabilă. În caz contrar, veți putea vizualiza caracteristicile, însă nu le veți putea folosi.

Configurare inițială - Specificați cheia de licență

5. Faceți clic pe **Înainte** pentru a continua.
6. Completați cu informații despre companie, cum ar fi denumirea companiei, adresa și numărul de telefon.
7. Puteți modifica sigla afișată în Control Center, în rapoartele companiei și notificările prin e-mail astfel:
- Faceți clic pe **Schimbare** pentru a selecta sigla din calculatorul dumneavoastră. Formatul fișierului de tip imagine trebuie să fie .png sau .jpg, iar dimensiunea imaginii trebuie să fie de 200x30 pixeli.
  - Faceți clic pe **Implicit** pentru a șterge imaginea și a reseta la imaginea furnizată de Bitdefender.
8. Specificați detaliile necesare pentru contul de administrator al companiei dumneavoastră: nume de utilizator, adresă e-mail și parolă. Parola trebuie să

inclusă cel puțin o literă mare, cel puțin o literă mică și cel puțin o cifră sau un caracter special.

Înregistrarea produsului

Cont MyBitdefender

Cheie de licență

Creare conturi

Română

Introduceți detaliile companiei

Nume companie:

Adresă:

Telefon:

Logo:

Logo-ul trebuie să aibă dimensiunea de 200x30 px și trebuie să fie în format png sau jpg

Schimbare Implicit

Introduceți detaliile contului de administrator al companiei

Nume de utilizator:

E-mail:

Nume complet:

Parolă:

Confirmare parolă:

Configurare inițială - Configurați-vă contul

## 9. Dați clic pe **Creare cont**.

Va fi creat contul de administrator al companiei și vă veți autentifica imediat cu noul cont pe Bitdefender Control Center.

### 5.1.4. Configurare setări Control Center

După instalarea inițială, trebuie să configurați setările Control Center. În calitate de administrator al companiei, puteți face următoarele:

- Configurați mail-ul, serverul proxy și alte setări generale.
- Executați sau programați o copie de rezervă a bazei de date Control Center.
- Configurați integrarea cu Active Directory și instrumentele de administrare a platformei de virtualizare (vCenter Server, XenServer).
- Instalați certificatele de securitate.

The screenshot shows the Bitdefender GravityZone interface. On the left is a navigation menu with options like 'Panou de bord', 'Rețea', 'Pachete', 'Sarcini', 'Politici', 'Rapoarte', 'Carantină', 'Conturi', 'Activitate utilizator', 'Configurare', 'Actualizare', and 'Licență'. The 'Configurare' section is active. The main area has tabs for 'Server de mail', 'Proxy', 'Diverse', 'Copie de siguranță', 'Active Directory', 'Virtualizare', and 'Certificate'. The 'Server de mail' tab is selected, and the 'Setări server email' checkbox is checked. Below this, there are input fields for 'Server de mail (SMTP):' (containing 'mail.comp.com'), 'Port:' (containing '25'), 'Tip criptare:' (a dropdown menu with 'Nimic' selected), and 'De la email:' (containing 'noreply@comp.com'). At the bottom, there is an unchecked checkbox for 'Utilizare autentificare', followed by input fields for 'Nume de utilizator:' and 'Parolă:'.

## Setări server de mail

### Server de mail

Control Center necesită un server e-mail extern pentru transmiterea comunicărilor prin e-mail.



#### Notă

Se recomandă deschiderea unui cont e-mail dedicat care va fi utilizat de Control Center.

Pentru a permite Control Center să transmită e-mail-uri:

1. Mergeți la pagina **Configurare**.
2. Selectați secțiunea **Server de mail**.
3. Selectați **Setări server de mail** și configurați setările necesare:
  - **Server de mail (SMTP)**. Introduceți adresa IP sau numele de domeniu al serverului de mail care va transmite e-mail-urile.
  - **Port**. Introduceți portul folosit pentru conectarea la serverul de mail.
  - **Tip criptare**. Dacă serverul de mail necesită o conexiune criptată, selectați tipul corespunzător din meniu (SSL, TLS sau STARTTLS)
  - **De la email**. Introduceți adresa e-mail care doriți să apară în câmpul De la din e-mail (adresa e-mail a expeditorului).
  - **Utilizare autentificare**. Selectați această casetă dacă serverul de mail necesită autentificare. Trebuie să specificați un nume de utilizator / o adresă e-mail și o parolă valabilă.

#### 4. Faceți clic pe **Save**.

Control Center validează automat setările de mail în momentul în care le salvați. Dacă setările furnizate nu pot fi validate, un mesaj de eroare vă avertizează cu privire la setarea incorectă. Corectați setarea și încercați din nou.

### Proxy

În cazul în care compania dumneavoastră dispune de o conexiune la Internet printr-un server proxy, trebuie să configurați setările proxy:

1. Mergeți la pagina **Configurare**.
2. Selectați secțiunea **Proxy**.
3. Selectați **Utilizează setări proxy** și configurați setările necesare:
  - **Adresă** - introduceți adresa IP a serverului proxy.
  - **Port** - introduceți portul folosit pentru conectarea la serverul proxy.
  - **Utilizator** - introduceți un nume de utilizator recunoscut de proxy.
  - **Parolă** - introduceți o parolă validă pentru numele de utilizator introdus.
4. Faceți clic pe **Save**.

### Diverse

Din pagina **Configurare** > fila **Diverse**, puteți configura următoarele preferințe generale:

- **Dacă este necesară o imagine Security Server care nu este disponibilă.** Aplicația GravityZone nu include în mod implicit imaginile mașinii virtuale Security Server. Dacă un administrator încearcă să descarce o imagine Security Server sau să ruleze o sarcină de instalare Security Server, acțiunea va eșua. Puteți configura o sarcină automată pentru această situație, selectând una dintre opțiunile următoare:
  - **Descărcați imaginea automat**
  - **Informează administratorul și nu descărca**



#### Notă

Pentru a evita interferența cu activitatea administratorului, puteți descărca automat pachetele Security Server necesare de pe pagina **Actualizare** din

secțiunea **Actualizare produs**. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „[Descărcarea actualizărilor de produs](#)” (p. 172).

- **Atunci când este nevoie de un kit indisponibil.** Puteți configura o sarcină automată pentru această situație, selectând una dintre opțiunile următoare:
  - **Descărcați pachetul automat**
  - **Informează administratorul și nu descărca**

- **Instalări simultane.** Administratorii pot instala componentele de securitate de la distanță, prin rularea sarcinilor de instalare. Folosiți această opțiune pentru a specifica numărul maxim de instalări simultane posibile.

De exemplu, dacă numărul maxim de instalări simultane este setat pe 10 și o sarcină de instalare de la distanță a unui client este alocată unui număr de 100 de calculatoare, Control Center va transmite inițial 10 pachete de instalare prin rețea. În acest caz, instalarea clientului este efectuată simultan pe maximum 10 calculatoare, toate celelalte sarcini secundare fiind în stare de așteptare. Imediat ce a fost realizată o sarcină secundară, este expediat un nou pachet de instalare și așa mai departe.

- **Se preferă metodele de instalare de bază în locul celor specifice de integrare.** Selectați această opțiune pentru instalarea agenților de securitate prin intermediul SSH. Folosiți această metodă în cazul în care configurarea mediului virtualizat nu permite instalarea prin API-ul dedicat al mediului.
- **Activați autentificarea de tip „two-factor” pentru toate conturile.** Autentificarea de tip „two-factor” (2FA) adaugă un strat suplimentar de securitate conturilor GravityZone, solicitând un cod de autentificare pe lângă datele de conectare la Control Center. Pentru a utiliza această funcție, trebuie să descărcați și să instalați aplicația Google Authenticator pe un dispozitiv mobil al utilizatorului, să conectați aplicația la contul GravityZone, iar apoi să o utilizați la fiecare conectare la Control Center. Google Authenticator generează un cod de șase cifre la fiecare 30 de secunde. Pentru a finaliza conectarea la Control Center, după introducerea parolei, va trebui să furnizați codul de șase cifre generat de aplicația Google Authenticator.

Autentificarea în doi pași este activată implicit la crearea unei companii. După aceea, la autentificare, o fereastră de configurare le va solicita utilizatorilor să activeze această caracteristică. Utilizatorii vor avea opțiunea de a omite activarea funcției 2FA numai de trei ori. La cea de-a patra încercare de

autentificare, nu mai este posibilă evitarea configurării autentificării în doi pași (2FA), iar utilizatorul nu se va mai putea autentifica.

Dacă doriți să dezactivați funcționalitatea 2FA pentru toate conturile GravityZone din cadrul companiei dumneavoastră, nu trebuie decât să deselectați opțiunea. Veți primi un mesaj de confirmare înainte ca modificările să fie aplicate. Din acest moment, utilizatorii vor avea în continuare funcția 2FA activată, însă nu o vor putea dezactiva din setările contului lor.



### Notă

- Puteți vizualiza starea funcției 2FA pentru contul unui utilizator din pagina **Conturi**.
- Dacă un utilizator având autentificarea 2FA activată nu se poate conecta la GravityZone (din cauza unui dispozitiv nou sau a pierderii codului secret), puteți să resetați activarea autentificării de tip „two-factor” din pagina contului utilizatorului, accesând secțiunea **autentificare de tip „two-factor”**. Pentru detalii, consultați **Conturi utilizatori > Administrarea autentificării bifactoriale** din Ghidul administratorului.

- **Setări server NTP.** Serverul NTP se utilizează pentru sincronizarea intervalului dintre toate aplicațiile GravityZone. Se furnizează o adresă de server NTP implicit, pe care o puteți modifica în câmpul **NTP Server Address**.



### Notă

Pentru ca aplicațiile GravityZone să comunice cu Serverul NTP, portul 123 (UDP) trebuie să fie deschis.

- **Activează Syslog.** Activând această funcție, veți permite GravityZone să trimită notificări către un server de autentificare ce folosește protocolul Syslog. Astfel, aveți posibilitatea de a monitoriza mai bine evenimentele GravityZone.

Pentru a vizualiza și configura lista de notificări trimise către serverul Syslog, consultați capitolul **Notificări** din Ghidul administratorului GravityZone.

Pentru a activa autentificarea pe un server Syslog de la distanță:

1. Bifați caseta **Activare Syslog**.
2. Introduceți numele serverului sau IP-ul, protocolul preferat și portul monitorizat de Syslog .
3. Selectați în formatul în care doriți să trimiteți datele către serverul Syslog:



- **Format JSON.** JSON este un format simplu de schimb de date, complet independent de orice limbaj de programare. JSON reprezintă datele în format text, care poate fi citit de o persoană. În formatul JSON, detaliile fiecărui eveniment sunt structurate pe obiecte, fiecare obiect constând într-o combinație nume/valoare.

De exemplu:

```
{
  "name": "Login from new device",
  "created": "YYYY-MM-DDThh:mm:ss+hh:ss",
  "company_name": "companyname",
  "user_name": "username",
  "os": "osname",
  "browser_version": "browserversion",
  "browser_name": "browsername",
  "request_time": "DD MMM YYYY, hh:mm:ss +hh:ss",
  "device_ip": "computerip"
}
```

Pentru informații suplimentare, consultați [www.json.org](http://www.json.org).

Acesta este formatul implicit în GravityZone.

- **Common Event Format (CEF).** CEF este un standard deschis dezvoltat de ArcSight, care simplifică administrarea jurnalelor.

De exemplu:

```
CEF:0|Bitdefender|GZ|<GZ version>|NNNNN|Login from new
device|3|start=MMM DD YYYY hh:mm:ss+hh:mm
BitdefenderGZCompanyName=companyname suser=username
BitdefenderGZLoginOS=osname
BitdefenderGZAuthenticationBrowserName=browsername
BitdefenderGZAuthenticationBrowserVersion=browserversion
dvchost=computerip
```

Pentru informații suplimentare, consultați [Standardul ArcSight de implementare a formatului CEF \(Common Event Format\)](#).

În capitolul **Notificări** din Ghidul administratorului, puteți vizualiza tipurile de notificări disponibile pentru fiecare format.

4. Faceți clic pe butonul **+** **Adăugare** din coloana **Acțiune**.

Faceți clic pe **Salvare** pentru a aplica modificările.

## Copie de siguranță

Pentru a vă asigura că toate datele Control Center sunt sigure, poate fi util să realizați o copie de siguranță a bazei de date GravityZone. Puteți executa oricâte copii de siguranță ale bazelor de date doriți sau puteți programa copii de siguranță periodice care să fie executate la un anumit interval.

Fiecare comandă de realizare a unei copii de rezervă a bazei de date creează un fișier tgz (fișier GZIP Compressed Tar Archive) în locația specificată în setările pentru realizarea copiilor de siguranță.

Dacă mai mulți administratori au drepturi de administrare asupra setărilor Control Center, puteți configura **Setările de notificare** pentru a vă alerta la fiecare finalizare a unei copieri de siguranță a bazei de date. Pentru informații suplimentare, consultați capitolul **Notificări** din Ghidul administratorilor GravityZone.

## Crearea copiilor de siguranță ale bazelor de date

Pentru a executa o copie de rezervă a bazei de date:

1. Mergeți la pagina **Configurare** din Control Center și dați clic pe fila **Copie de siguranță**.
2. Faceți clic pe butonul **☰ Creare copie de siguranță imediată** din partea de sus a tabelului. Va apărea o fereastră de configurare.
3. Selectați tipul de locație în care va fi salvată arhiva copiei de siguranță:

- **Local**, pentru salvarea arhivei copiei de siguranță în aplicația GravityZone. În acest caz, trebuie să specificați calea către directorul specific din aplicația GravityZone în care va fi stocată arhiva.

Aplicația GravityZone are o structură de directoare Linux. De exemplu, puteți opta pentru crearea copiei de rezervă în directorul tmp. În acest caz, introduceți /tmp în câmpul **Cale**.


- **FTP**, pentru a salva arhiva de rezervă pe un server FTP. În acest caz, introduceți datele serverului FTP în câmpurile următoare.

- **Rețea**, pentru a salva arhiva cu copiile de rezervă într-o locație partajată din rețea. În acest caz, introduceți calea în locația de rețea dorită (de exemplu, \\calculator\folder), numele de domeniu și datele de autentificare ale utilizatorului domeniului.
4. Faceți clic pe butonul **Testare setări**. Un mesaj text vă va informa dacă setările specificate sunt corecte sau nu.  
Pentru a crea o copie de rezervă, toate setările trebuie să fie corecte.
  5. Faceți clic pe **Generare**. Se va deschide pagina **Copie de siguranță**. O nouă înregistrare a copiei de siguranță va fi inclusă în listă. Verificați **Starea** noii copii de rezervă. După finalizarea realizării copiei de rezervă, veți găsi arhiva tgz în locația specificată.

**Notă**

Lista disponibilă pe pagina **Copie de siguranță** conține jurnalele copiilor de siguranță create. Aceste jurnale nu oferă acces la arhivele copiilor de siguranță; acestea afișează doar detaliile copiilor de siguranță create.

Pentru a programa realizarea unei copii de siguranță a bazei de date:

1. Mergeți la pagina **Configurare** din Control Center și dați clic pe fila **Copie de siguranță**.
2. Faceți clic pe butonul  **Setări copie de siguranță** din partea de sus a tabelului. Va apărea o fereastră de configurare.
3. Selectați **Copie de siguranță programată**.
4. Configurați intervalul de realizare a copiei de siguranță (zilnic, săptămânal sau lunar) și ora începerii.  
De exemplu, puteți programa realizarea copiilor de siguranță săptămânal, în fiecare vineri, la ora 22:00.
5. Configurați locația programată a copiei de siguranță.
6. Selectați tipul de locație în care va fi salvată arhiva copiei de siguranță:
  - **Local**, pentru salvarea arhivei copiei de siguranță în aplicația GravityZone. În acest caz, trebuie să specificați calea către directorul specific din aplicația GravityZone în care va fi stocată arhiva.

Aplicația GravityZone are o structură de directoare Linux. De exemplu, puteți opta pentru crearea copiei de rezervă în directorul tmp. În acest caz, introduceți /tmp în câmpul **Cale**.

- **FTP**, pentru a salva arhiva de rezervă pe un server FTP. În acest caz, introduceți datele serverului FTP în câmpurile următoare.
  - **Rețea**, pentru a salva arhiva cu copiile de rezervă într-o locație partajată din rețea. În acest caz, introduceți calea în locația de rețea dorită (de exemplu, \\calculator\folder), numele de domeniu și datele de autentificare ale utilizatorului domeniului.
7. Faceți clic pe butonul **Testare setări**. Un mesaj text vă va informa dacă setările specificate sunt corecte sau nu.
- Pentru a crea o copie de rezervă, toate setările trebuie să fie corecte.
8. Faceți clic pe **Salvează** pentru a crea o copie de rezervă programată.

## Restaurarea copiei de siguranță a unei baze de date

Atunci când din diverse motive, instanța dvs. GravityZone nu funcționează corect (actualizări nereușite, interfață deficientă, fișiere corupte, erori etc.), puteți restaura baza de date GravityZone folosind o copie de siguranță:

- [Aceeși aplicație](#)
- [O imagine GravityZone nouă](#)
- [Funcția Replica Set](#)

Alegeți opțiunea care se potrivește cel mai bine situației dvs. și începeți procedura de restaurare numai după ce ați citit cu atenție cerințele preliminare descrise în continuare.

## Restaurarea bazei de date în aceeași aplicație virtuală (VA) GravityZone

### Cerințe preliminare

- O conexiune SSH la aplicația GravityZone, folosind drepturile de **root**.  
Puteți folosi **putty** și datele de autentificare **bdadmin** pentru a vă conecta la aplicație prin SSH și apoi executați comanda `sudo su` pentru a comuta la contul **root**.
- Infrastructura GravityZone nu s-a modificat de la efectuarea backup-ului.

- Copia de siguranță este mai recentă decât 30 aprilie 2017, iar versiunea GravityZone este mai recentă decât 6.2.1-30. În caz contrar, contactați echipa de asistență tehnică.
- În arhitecturile distribuite, GravityZone nu a fost configurat pentru replicarea bazelor de date (Replica Set).

Pentru a verifica configurația, urmați pașii de mai jos:

1. Deschideți fișierul `/etc/mongodb.conf`.
2. Asigurați-vă că `replSet` nu este configurat, după cum este ilustrat în exemplul de mai jos:

```
# replSet = setname
```



### Notă

Pentru a restaura baza de date dacă funcția Replica Set este activată, consultați „Restaurarea bazei de date într-un mediu pe bazat pe Replica Set” (p. 75).

- Nu există procese CLI în derulare.

Pentru a vă asigura că toate procesele CLI sunt oprite, executați următoarea comandă:

```
# killall -9 perl
```

- Pachetul **mongoconsole** este instalat în aplicație.

Pentru a verifica dacă această condiție este îndeplinită, executați această comandă:

```
# /opt/bitdefender/bin/mongoshellrestore --version
```

Această comandă nu ar trebui să returneze erori. În caz contrar, executați comenzile:

```
# apt-get update  
# apt-get install --upgrade mongoconsole
```

## Restaurarea bazei de date

1. Accesați locația care conține arhiva bazei de date:

```
# cd /directory-with-backup
```

, unde **directory-with-backup** este calea către locația fișierelor de backup.

De exemplu:

```
# cd /tmp/backup
```

2. Restaurați baza de date.

```
# /opt/bitdefender/bin/mongoshellrestore -u bd -p 'GZ_db_password  
--authenticationDatabase admin --gzip --drop --archive < \  
gz-backup-AAAALLZZamprenta temporală
```



### Important

Asigurați-vă că înlocuiți **GZ\_db\_password** cu parola efectivă a serverului de baze de date GravityZone și variabilele amprente temporale din denumirea arhivei cu data efectivă.

De exemplu, data efectivă ar trebui să arate astfel:

```
gz-backup-2019-05-17(1495004926).tar.gz
```

3. Reporniți aplicațiile.

Restaurarea bazei de date este acum finalizată.

Restaurarea bazei de date dintr-o aplicație virtuală (VA) GravityZone scoasă din uz

### Cerințe preliminare

- O nouă instalare a aplicației virtuale (VA) GravityZone:
  - Folosind același IP ca aplicația anterioară
  - Având instalat DOAR rolul de Server de baze de date.Puteți descărca imaginea aplicației virtuale (VA) GravityZone de [aici](#).
- O conexiune SSH la aplicația virtuală GravityZone, folosind drepturile de **root**.
- Infrastructura GravityZone nu s-a modificat de la efectuarea backup-ului.
- Backup-ul este mai recent decât 30 aprilie 2017.
- În arhitecturile distribuite, GravityZone nu a fost configurat pentru replicarea bazelor de date (Replica Set).

Dacă folosiți Replica Set în mediul GravityZone, aveți de asemenea rolul de Server de baze de date instalat și pe alte instanțe ale aplicației.

Pentru a restaura baza de date dacă funcția Replica Set este activată, consultați „[Restaurarea bazei de date într-un mediu pe bazat pe Replica Set](#)” (p. 75).

### Restaurarea bazei de date

1. Conectați-vă la aplicația GravityZone prin intermediul SSH și comutați la **root**.
2. Opriți VASync:

```
# stop vasync
```

3. Opriți CLI:

```
# # killall -9 perl
```

4. Accesați locația unde se află copia de siguranță:

```
# cd /director-cu-backup
```

, unde `directory-with-backup` este calea către locația fișierelor de backup.

De exemplu:

```
# cd /tmp/backup
```

## 5. Restaurați baza de date.

```
# /opt/bitdefender/bin/mongoshellrestore -u bd -p 'GZ_db_password  
--authenticationDatabase=admin --gzip --drop \  
--archive='/home/bdadmin/gz-backup-$AAAAALLZZamprenta temporală
```



### Important

Asigurați-vă că înlocuiți `GZ_db_password` cu parola efectivă a serverului de baze de date GravityZone și variabilele amprentei temporale din denumirea arhivei cu data efectivă.

De exemplu, data efectivă ar trebui să arate astfel:

```
gz-backup-2019-05-17(1495004926).tar.gz
```

## 6. Restaurați ID-ul anterior al aplicației:

```
# /opt/bitdefender/bin/mongoshell -u bd -p 'GZ-db_password  
--eval print(db.applianceInstalls.findOne({name:'db'}).\  
applianceId)" --quiet > /opt/bitdefender/etc/applianceid
```



### Important

Asigurați-vă că înlocuiți `GZ_db_password` cu parola efectivă a serverului de baze de date GravityZone.

## 7. Ștergeți trimiterea la rolurile vechi.

```
# /opt/bitdefender/bin/mongoshell -u bd -p 'GZ_db_password  
'db.applianceInstalls.remove({ip:db.applianceInstalls.findOne(  
{name:"db"}).ip,name:{"$ne": "db"}});' --quiet devdb
```



**Important**

Asigurați-vă că înlocuiți GZ\_db\_password cu parola efectivă a serverului de baze de date GravityZone.

**8. Porniți VASync:**

```
# start vasync
```

**9. Porniți CLI:**

```
# /opt/bitdefender/eltiw/installer
```

**10. Instalați celelalte roluri.**

```
# dpkg -l gz*
```

Observați că schema bazei de date a fost actualizată la cea mai recentă versiune:

```
> db.settings.findOne().database
{
  "previousVersion" : "000-002-009",
  "ranCleanUpVersions" : {
    "b0469c84f5bf0bec0b989ae37161b986" : "000-002-008"
  },
  "updateInProgress" : false,
  "updateTimestamp" : 1456825625581,
  "version" : "000-002-011"
}
```

**11. Reporniți aplicația.**

Restaurarea bazei de date este acum finalizată.

## Restaurarea bazei de date într-un mediu pe bazat pe Replica Set

Dacă ați instalat baza de date într-un mediu pe bazat pe Replica Set, puteți găsi procedura oficială de restaurare în [manualul online mongoDB](#) (disponibil doar în limba engleză).



### Notă

Procedura necesită cunoștințe tehnice avansate și trebuie efectuată numai de către un specialist instruit. Dacă întâmpinați dificultăți, vă rugăm să contactați echipa de [Suport tehnic](#) care vă va ajuta să restaurați baza de date.

## Active Directory

Prin integrarea Active Directory, puteți importa în Control Center inventarul existent din sistemul Active Directory local și din sistemul Active Directory găzduit în Microsoft Azure, simplificând configurarea, administrarea, monitorizarea și raportarea securității. De asemenea, utilizatorilor Active Directory li se pot alocă roluri de utilizator diferite în Control Center.

Pentru integrarea și sincronizarea GravityZone cu un domeniu Active Directory:

1. Accesați pagina **Configurare > Active Directory > Domenii** și selectați **Adăugare**.
2. Configurați setările necesare:
  - Interval sincronizare (ore)
  - Denumirea de domeniu Active Directory (inclusiv extensia domeniului)
  - Numele de utilizator și parola unui administrator de domeniu
  - Locația din Inventarul de rețea în care să se afișeze endpoint-urile AD. Endpoint-urile AD sunt afișate implicit în secțiunea Active Directory. Alternativ, selectați **Sincronizare cu grupurile personalizate** pentru a afișa endpoint-urile AD în directorul Grupuri personalizate.
  - Controlerele de domeniu cu care se sincronizează Control Center. Extindeți secțiunea **Solicită controler domeniu** și alegeți controlerele din tabel.
3. Faceți clic pe **Save**.



### Important

Ori de câte ori se schimbă parola, nu uitați să o actualizați și în Control Center.

## Drepturi de acces

Folosind regulile de acces, puteți permite GravityZone Control Center accesul la utilizatorii Active Directory (AD), pe baza regulilor de acces. Pentru a integra și sincroniza domeniile AD, consultați secțiunea [Active Directory](#). Pentru mai informații suplimentare despre administrarea conturilor de utilizator prin intermediul regulilor de acces, consultați capitolul **Conturile de utilizator** din Ghidul de instalare GravityZone.

## Furnizori de servicii de virtualizare

GravityZone poate fi integrat în prezent în VMware vCenter Server, Citrix XenServer, Nutanix Prism Element, Amazon EC2 și Microsoft Azure.

- „Integrare cu vCenter Server” (p. 76)
- „Integrare cu XenServer” (p. 79)
- „Integrarea cu Nutanix Prism Element” (p. 80)
- „Integrarea cu Amazon EC2” (p. 82)
- „Integrarea cu Microsoft Azure” (p. 83)
- „Administrarea integrărilor cu platforma” (p. 84)



### Important

La fiecare configurare a unei noi integrări cu un nou sistem vCenter Server, XenServer, Nutanix Prism Element sau Microsoft Azure, nu uitați să verificați și să actualizați drepturile de acces pentru utilizatorii existenți.

## Integrare cu vCenter Server

Puteți integra GravityZone cu unul sau mai multe sisteme Server vCenter. Sistemele Server vCenter în Linked Mode trebuie adăugate separat la Control Center.

Pentru a configura integrarea cu un Server vCenter:

1. Accesați pagina **Configurare** din Control Center și navigați la **Furnizori de servicii de virtualizare > Platforme de administrare**.
2. Dați clic pe butonul **+** **Adăugare** din partea de sus a tabelului și selectați **Server vCenter** din meniu. Va apărea o fereastră de configurare.
3. Specificați detaliile Serverului vCenter.
  - Denumirea sistemului Serverului vCenter este în Control Center
  - Denumirea gazdei sau adresa IP a sistemului Serverului vCenter

- Portul Serverului vCenter (implicit 443)
- 4. Specificați datele care vor fi utilizate pentru autentificarea la Serverul vCenter. Puteți alege să utilizați datele furnizate pentru integrarea cu Active Directory sau un alt set de date de autentificare. Utilizatorul ale cărui date le furnizați trebuie să aibă drepturi de administrator de nivel principal pe Serverul vCenter.
- 5. Selectați platforma VMware instalată în mediul dvs. și configurați setările în mod corespunzător:
  - **Niciuna.** Selectați această opțiune pentru NSX-T sau dacă nu este instalată nicio platformă VMware specifică și selectați **Salvare**. Pentru integrare este necesară acceptarea certificatului de securitate autosemnat.

Pentru a configura integrarea cu NSX-T Manager și pentru a aplica protecția la nivel de endpoint pe mașinile dumneavoastră virtuale prin intermediul politicii GravityZone Guest Introspection, consultați următorul [articol din baza de cunoștințe \(KB\)](#).
  - **vShield.** Specificați detaliile sistemului Manager vShield integrat cu Serverul vCenter.
    - Denumirea gazdei sau adresa IP a sistemului Manager vShield
    - Portul Manager vShield (implicit 443)
  - **NSX-V.** Specificați detaliile Managerului NSX integrat cu Serverul vCenter.

**Notă**

Pentru a face upgrade de la VMWare vShield la NSX, consultați acest [articol KB](#).

- Numele gazdei sau adresa IP a Managerului NSX
- Port Manager NSX (implicit 443)
- Numele de utilizator și parola folosite pentru autentificare pe Managerul NSX.

Aceste date de autentificare vor fi salvate pe entitatea protejată, nu în Managerul de date de autentificare.

- Bifați caseta **Etichetează la identificarea virușilor** pentru a folosi etichetele de securitate NSX implicate la identificarea programelor periculoase pe mașina virtuală.

O mașină poate fi marcată cu trei tipuri diferite de etichete de securitate, în funcție de nivelul de risc al amenințării:

- `ANTI_VIRUS.VirusFound.threat=redus`, se aplică atunci când Bitdefender identifică un program malware cu risc redus, pe care îl poate șterge.
- `ANTI_VIRUS.VirusFound.threat=mediu`, se aplică în cazul în care Bitdefender nu poate șterge fișierele infectate, dar le dezinfectează.
- `ANTI_VIRUS.VirusFound.threat=ridicat`, e aplică în cazul în care Bitdefender nu poate șterge și nu poate dezinfecta fișierele infectate, dar blochează accesul la acestea.

Dacă se identifică amenințări cu niveluri diferite de risc pe aceeași mașină, vor fi aplicate toate etichetele asociate. De exemplu, o mașină pe care se identifică programe periculoase cu nivel ridicat și redus de risc vor avea ambele etichete de securitate.




### Notă

Etichetele de securitate se găsesc în VMware vSphere, la **Rețea & securitate > Administratori NSX > Administrator NSX > Administrare > Etichete de securitate**.

Deși puteți crea oricât de multe etichete doriți, numai cele trei etichete menționate funcționează cu Bitdefender.

6. **Restricționați atribuirea politicii din modul de vizualizare rețea.** Folosiți această opțiune pentru a controla dreptul administratorilor de rețea de a modifica politicile mașinilor virtuale prin intermediul vizualizării **Calculatoare și mașini virtuale** din pagina **Rețea**. Atunci când este selectată această opțiune, administratorii pot modifica politicile mașinilor virtuale numai din modul de vizualizare **Mașini virtuale** al inventarului rețelei.
7. Faceți clic pe **Save**. Vi se va solicita să acceptați certificatele de securitate pentru vCenter Server și NSX Manager. Aceste certificate asigură o comunicare securizată între componentele GravityZone și VMware, eliminând riscul atacurilor prin intermediari.  
  
Puteți verifica dacă ați instalat certificatele corecte comparând informațiile din browser-ul site-ului pentru fiecare componentă VMware cu informațiile despre certificat afișate în Control Center.
8. Selectați casetele de bifare pentru a accepta utilizarea certificatelor.

9. Faceți clic pe **Save**. Veți putea vizualiza Serverul vCenter în lista integrărilor active.
10. Dacă utilizați platforma NSX-V:
  - a. Mergeți la secțiunea **Actualizare > Componente**.
  - b. Descărcați și apoi publicați pachetul **Security Server (VMware cu NSX)**. Pentru mai multe informații cu privire la actualizarea componentelor GravityZone, consultați „[Actualizare GravityZone](#)” (p. 168).
  - c. Mergeți la fila **Configurare > Furnizori de virtualizare**.
  - d. În coloana **Acțiune**, faceți clic pe butonul  **Înregistrare** aferent vCenter înregistrat cu NSX pentru a înregistra serviciul Bitdefender cu Managerul NSX VMware.



### Avertisment

Dacă certificatul de securitate a expirat, iar vCenter încearcă să se sincronizeze, se va afișa o fereastră derulantă în care vi se va solicita să îl actualizați. Accesați fereastra de configurare a integrării cu vCenter Server integration, faceți clic pe **Salvare**, acceptați noile certificate și apoi faceți din nou clic pe **Salvare**.

După înregistrare, Bitdefender adaugă în consola VMware vSphere:

- Serviciul Bitdefender
- Manager servicii Bitdefender
- Trei profiluri de servicii implicite noi pentru modurile de scanare permisiv, normal și agresiv.



### Notă

Puteți vizualiza aceste profiluri de servicii și pe pagina **Politici** din Control Center. Faceți clic pe butonul **Coloane** din colțul din dreapta al ferestrei pentru informații suplimentare.

La final, veți putea vedea dacă Serverul vCenter se sincronizează. Așteptați câteva minute până la încheierea sincronizării.

## Integrare cu XenServer

Puteți integra GravityZone cu unul sau mai multe sisteme XenServer.

Pentru a configura integrarea cu XenServer:

1. Mergeți la pagina **Configurație** din Control Center și faceți clic pe fila **Furnizori virtualizare**.
2. Dați clic pe butonul **+** **Adăugare** din partea de sus a tabelului și selectați **XenServer** din meniu. Va apărea o fereastră de configurare.
3. Specificați detaliile XenServer.
  - Denumirea sistemului XenServer în Control Center
  - Denumirea gazdei sau adresa IP a sistemului XenServer
  - Portul XenServer (implicit 443)
4. Specificați datele care urmează să fie folosite pentru autentificarea la XenServer. Puteți alege să utilizați datele furnizate pentru integrarea cu Active Directory sau un alt set de date de autentificare.
5. **Restricționați atribuirea politicii din modul de vizualizare rețea.** Folosiți această opțiune pentru a controla dreptul administratorilor de rețea de a modifica politicile mașinilor virtuale prin intermediul vizualizării **Calculatoare și mașini virtuale** din pagina **Rețea**. Atunci când este selectată această opțiune, administratorii pot modifica politicile mașinilor virtuale numai din modul de vizualizare **Mașini virtuale** al inventarului rețelei.
6. Faceți clic pe **Save**. Veți putea vizualiza Serverul vCenter Server în lista integrărilor active și veți vedea dacă se sincronizează. Așteptați câteva minute până la încheierea sincronizării.

## Integrarea cu Nutanix Prism Element

Puteți integra GravityZone cu unul sau mai multe clustere Nutanix Prism Element, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în Nutanix Prism Central.

Pentru a configura integrarea cu Nutanix Prism Element:

1. Mergeți la pagina **Configurație** din Control Center și faceți clic pe fila **Furnizori virtualizare**.
2. Faceți clic pe butonul **+** **Adăugare** din partea de sus a tabelului și selectați **Nutanix Prism Element** din meniu. Va apărea o fereastră de configurare.
3. Specificați detaliile Nutanix Prism Element:
  - Denumirea Nutanix Prism Element în Control Center.
  - Adresa IP a unei mașini virtuale de tip controller (Controller Virtual Machine - CVM) din clusterul Nutanix Prism Element sau adresa IP de tip „Cluster Virtual IP”.

- Portul Nutanix Prism Element (implicit: 9440).
4. Specificați datele de conectare care vor fi utilizate pentru autentificarea în Nutanix Prism Element.

**Important**

Utilizatorul ale cărui date de autentificare le furnizați trebuie să aibă drepturi de tip Cluster Admin sau User Admin în Nutanix Prism Element.

5. **Restricționați atribuirea politicii din modul de vizualizare rețea.** Folosiți această opțiune pentru a controla dreptul administratorilor de rețea de a modifica politicile mașinilor virtuale prin intermediul vizualizării **Computere și mașini virtuale** din pagina **Rețea**. Atunci când este selectată această opțiune, administratorii pot modifica politicile mașinilor virtuale numai din modul de vizualizare Mașini virtuale al inventarului rețelei.
6. Faceți clic pe **Save**. Vi se va solicita să acceptați certificatele de securitate pentru Nutanix Prism. Aceste certificate asigură o comunicare securizată între GravityZone și Nutanix Prism Element, eliminând riscul atacurilor prin intermediari.

Puteți verifica dacă ați instalat certificatele corecte comparând informațiile despre site din browser pentru fiecare cluster Nutanix Prism Element sau CVM cu informațiile despre certificat afișate în Control Center.

7. Selectați casetele de bifare pentru a accepta utilizarea certificatelor.
8. Faceți clic pe **Save**.

Dacă ați introdus un IP CVM pentru a configura integrarea, vi se va solicita într-o nouă fereastră să specificați dacă doriți să folosiți IP-ul virtual a cluster-ului în locul IP-ului CVM:

- a. Dați clic pe **Da** pentru a utiliza IP-ul virtual al cluster-ului în vederea integrării. IP-ul virtual al cluster-ului va înlocui IP-ul CVM în detaliile Nutanix Prism Element.
- b. Dați clic pe **Nu** pentru a folosi în continuare IP-ul CVM.

**Notă**

Conform celor mai bune practici, se recomandă să utilizați IP-ul virtual al cluster-ului în locul IP-ului CVM. Astfel, integrarea rămâne activă chiar și atunci când un anumit sistem gazdă devine indisponibil.



c. În fereastra **Adăugare Nutanix Prism Element**, dați clic pe **Salvare**.

Veți putea vizualiza Nutanix Prism Element în lista integrărilor active. Așteptați câteva minute până la finalizarea sincronizării.

## Integrarea cu Amazon EC2

Puteți integra GravityZone cu inventarul Amazon EC2 și vă puteți proteja instanțele EC2 găzduite în cloud-ul Amazon.

Cerințe preliminare:

- Codurile de acces și cele secrete pentru un cont AWS valabil
- Contul AWS trebuie să includă următoarele permisiuni:
  - IAMReadOnlyAccess
  - AmazonEC2ReadOnly pentru toate regiunile AWS

Puteți crea mai multe integrări cu Amazon EC2. Pentru fiecare integrare, trebuie să furnizați un cont de utilizator AWS valabil.



### Notă

Nu puteți adăuga mai multe integrări folosind datele de autentificare ale rolurilor IAM create pentru același cont AWS.

Pentru a integra cu Amazon EC2:

1. Mergeți la pagina **Configurație** din Control Center și faceți clic pe fila **Furnizori virtualizare**.
2. Faceți clic pe butonul **+ Adăugare** din partea de sus a tabelului și selectați **Integrare cu Amazon EC2** din meniu. Va apărea o fereastră de configurare.
3. Specificați detaliile integrării cu Amazon EC2:
  - Numele integrării. Dacă adăugați mai multe integrări cu Amazon EC2, le puteți identifica după nume.
  - Codurile de acces și cele secrete pentru contul de utilizator AWS.
4. **Restricționați atribuirea politicii din modul de vizualizare rețea.** Folosiți această opțiune pentru a controla dreptul administratorilor de rețea de a modifica politicile mașinilor virtuale prin intermediul vizualizării **Calculatoare și mașini virtuale** din pagina **Rețea**. Atunci când este selectată această opțiune,

administratorii pot modifica politicile mașinilor virtuale numai din modul de vizualizare **Mașini virtuale** al inventarului rețelei.

5. Faceți clic pe **Save**. Dacă datele de autentificare furnizate sunt corecte, integrarea va fi creată și adăugată în tabel.

Așteptați câteva momente până când GravityZone se sincronizează cu inventarul Amazon EC2.

## Integrarea cu Microsoft Azure

Puteți integra GravityZone în Microsoft Azure și vă puteți proteja mașinile virtuale găzduite în cloud-ul Microsoft.

Cerințe preliminare:

- Aplicația Azure cu drepturi de citire
- ID Active Directory
- ID aplicație
- Cod de siguranță aplicație

Pentru mai multe detalii referitoare la obținerea datelor de autentificare necesare și configurarea aplicației Azure, consultați acest [articol din Baza de cunoștințe](#).

Puteți crea mai multe integrări Microsoft Azure. Pentru fiecare integrare, trebuie să aveți un ID Active Directory valid.

Pentru a configura integrarea cu Microsoft Azure:


1. Mergeți la pagina **Configurație** din Control Center și faceți clic pe fila **Furnizori virtualizare**.
2. Accesați butonul **+ Adăugare** din partea de sus a tabelului și selectați **AzureIntegration** din meniu. Va apărea o fereastră de configurare.
3. Specificați detaliile integrării cu Azure:
  - **Numele integrării..** Dacă adăugați mai multe integrări cu Azure, le puteți identifica după nume.
  - **ID Active Directory.** Fiecare instanță Azure Active Directory are un cod unic de identificare, disponibil în detaliile contului Microsoft Azure.
  - **ID aplicație.** Fiecare aplicație Azure are un cod unic de identificare, disponibil în detaliile aplicației.
  - **Cod de siguranță aplicație.** Codul secret al aplicației este reprezentat de valoarea afișată atunci când este salvată o cheie în setările aplicației Azure.

4. Selectați opțiunea **Restricționarea atribuirii politicii din fereastra de rețea** pentru a modifica politica doar din fereastra **Mașini virtuale**. Dacă este deselected, puteți modifica politica din fereastra **Computere și mașini virtuale**.
5. Faceți clic pe **Save**. Dacă datele de autentificare furnizate sunt corecte, integrarea va fi creată și adăugată în tabel.


Așteptați câteva momente până când GravityZone se sincronizează cu inventarul Microsoft Azure.


### Administrarea integrărilor cu platforma

Pentru a edita sau actualiza integrarea cu o platformă:

1. În Control Center, mergeți la fila **Configurare > Furnizori de virtualizare**.
2. Faceți clic pe butonul  **Editare** din coloana **Acțiune**.
3. Configurați setările regulii după cum este nevoie. Pentru mai multe informații, consultați una dintre următoarele secțiuni, după caz:
  - „Integrare cu vCenter Server” (p. 76)
  - „Integrare cu XenServer” (p. 79)
  - „Integrarea cu Nutanix Prism Element” (p. 80)
  - „Integrarea cu Amazon EC2” (p. 82)
  - „Integrarea cu Microsoft Azure” (p. 83)
4. Faceți clic pe **Save**. Așteptați câteva minute până când serverul reia sincronizarea.


Integrările Nutanix Prism Element, Amazon EC2 și Microsoft Azure sunt sincronizate în mod automat o dată la 15 minute. Puteți sincroniza manual o integrare în orice moment, după cum urmează:

1. În Control Center, mergeți la fila **Configurare > Furnizori de virtualizare**.
2. Faceți clic pe butonul  **Resincronizare inventar** din rubrica **Acțiune**.
3. Faceți clic pe **Da** pentru a confirma acțiunea.


Butonul  **Resincronizare inventar** este util cu precădere atunci când starea integrării se modifică și trebuie sincronizată, ca în următoarele situații:

- Pentru integrarea Nutanix Prism Element:
  - Utilizatorul nu mai are drepturi de administrator asupra inventarului.
  - Utilizatorul nu mai este valabil (parolă modificată sau ștearsă)



- Certificatul de securitate nu mai este valabil.
- Intervine o eroare de conexiune.
- Se adaugă sau se elimină un sistem gazdă în/din cluster-ul Nutanix Prism Element.
- Pentru integrarea Microsoft Azure:
  - Se adaugă sau se elimină un abonament în/din Microsoft Azure.
  - Se adaugă sau se elimină mașini virtuale în/din inventarul Microsoft Azure.

De asemenea, puteți sincroniza integrarea dând clic pe butonul  **Modificare** și apoi pe **Salvare**.

Pentru a elimina o integrare vShield, XenServer, Nutanix Prism Element, Amazon EC2 sau Microsoft Azure:

1. În Control Center, mergeți la fila **Configurare > Furnizori de virtualizare**.
2. Faceți clic pe butonul  **Ștergere** din coloana **Acțiune**, corespunzător integrării pe care doriți să o ștergeți.
3. Faceți clic pe **Da** pentru a confirma acțiunea.

Pentru a șterge o integrare NSX:

1. Autentificați-vă pe consola VMware vSphere și ștergeți toate politicile Bitdefender și Security Server.
2. În Control Center, mergeți la fila **Configurare > Furnizori de virtualizare**.
3. În coloana **Acțiune**, corespunzătoare integrării pe care doriți să o ștergeți, faceți clic pe  **Anulare înregistrare** și apoi pe  **Ștergere**.
4. Faceți clic pe **Da** pentru a confirma acțiunea.

Pentru a vă asigura că sunt afișate cele mai recente informații, faceți clic pe butonul **Reîmprospătare** din partea de sus a tabelului.

## Furnizori de servicii de securitate

GravityZone Security for Virtualized Environments se integrează cu VMware NSX-T Data Center prin NSX-T Manager.

## Integrarea cu NSX-T Manager

NSX-T Manager este planul de administrare al serverelor dumneavoastră vCenter, integrat cu un centru de date NSX-T. Pentru ca integrarea să funcționeze, este necesar să configurați integrarea serverelor vCenter asociate cu NSX-T Manager. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Integrarea cu vCenter Server](#).

Pentru a configura integrarea cu NSX-T Manager:

1. În Control Center, navigați la **Configurare > Furnizori de servicii de virtualizare > Furnizori de securitate**.
2. Dați clic pe butonul **+** **Adăugare** situat în partea de sus a tabelului. Va apărea o fereastră de configurare.
3. Specificați detaliile integrării cu NSX-T:
  - Numele integrării NSX-T.
  - Denumirea gazdei sau adresa IP a sistemului vCenter Server asociat.
  - Portul NSX-T (implicit 433).
4. Specificați datele care urmează să fie folosite pentru autentificarea la vCenter Server. Puteți alege să utilizați datele furnizate pentru integrarea cu Active Directory sau un alt set de date de autentificare. Utilizatorul ale cărui date le furnizați trebuie să aibă drepturi de administrator de nivel principal pe Serverul vCenter.
5. Faceți clic pe **Save**.

Control Center este acum integrată cu NSX-T. Pentru a aplica protecția la nivel de endpoint pe mașinile dumneavoastră virtuale prin intermediul politicii GravityZone Guest Introspection, consultați articolul din baza de cunoștințe (KB) intitulat [Configurarea și aplicarea protecției la nivel de endpoint pe mașinile virtuale gazdă VMware NSX prin intermediul politicii GravityZone Guest Introspection](#).



### Notă

GravityZone poate fi utilizat numai pentru a proteja sistemul vCenter Server asociat.

## NTSA

În cadrul acestei secțiuni, puteți configura integrarea cu Bitdefender Network Traffic Security Analytics, o soluție de securitate pentru companii ce detectează cu precizie breșele de securitate a datelor și oferă informații detaliate cu privire la atacurile

avansate analizând traficul din rețea. Pentru a afla mai multe despre această soluție, consultați [Documentația Bitdefender NTSA](#).



### Important

Secțiunea integrării cu NTSA este disponibilă numai după introducerea unei licențe NTSA valide în pagina **Configurare > Licență**.

Pentru a configura integrarea cu NTSA, este necesar să aveți instalată soluția NTSA în mediul dumneavoastră și să dispuneți de datele de autentificare pentru accesarea consolei web NTSA.

În timpul integrării, vi se va solicita să furnizați adresa consolei web NTSA (adresa IP sau numele de gazdă) și un cod (cheie de asociere) generat în consola web NTSA, după cum se explică mai jos.

### Configurarea integrării cu NTSA

1. Conectați-vă la GravityZone Control Center.
2. Accesați pagina **Configurare** și selectați fila NTSA.
3. Activați opțiunea **Integrare cu Network Traffic Security Analytics (NTSA)**.
4. Introduceți următoarele date:
  - Adresa consolei web NTSA (adresa IP / nume gazdă).
  - Portul utilizat de GravityZone pentru a comunica cu NTSA (443 în mod implicit).
  - Cheia de asociere (codul) generat de consola web NTSA, după cum urmează:
    - a. Autentificați-vă în consola web NTSA și accesați pagina **Licențiere**.
    - b. Selectați opțiunea **Integrarea cu GravityZone**.
    - c. Selectați opțiunea **Generează o cheie de asociere**. Cheia va apărea automat.
    - d. Utilizați butonul **Copiere în clipboard** pentru a prelua cheia de asociere.
    - e. Faceți clic pe **OK** pentru confirmare.
5. Verificați dacă amprenta afișată a gazdei corespunde codului hash al certificatului SSL din aplicația NTSA, apoi activați opțiunea **Accept certificatul**.
6. Faceți clic pe **Save**.

După ce configurarea s-a finalizat cu succes, integrarea va fi afișată ca fiind **Sincronizată**. Integrarea cu NTSA poate avea următoarele stări:

- **Nu este cazul:** integrarea încă nu a fost configurată.
- **Sincronizată:** integrarea este configurată și activată.
- **Cod incorect:** cheia de asociere din consola web NTSA nu este validă.
- **Eroare de conexiune:** nu se poate stabili conexiunea la consola web NTSA folosind adresa specificată (adresă IP incorectă / nume gazdă incorect).
- **Eroare de certificat:** amprenta actuală a certificatului SSL din aplicația NTSA nu se potrivește cu amprenta acceptată inițial.
- **Eroare necunoscută:** există o eroare necunoscută de comunicație.

Câmpul **Ultima modificare de stare** afișează data și ora ultimei modificări reușite a setărilor de integrare sau când s-a modificat starea integrării.

Odată ce integrarea cu NTSA a fost configurată, puteți dezactiva/activa integrarea utilizând caseta disponibilă în partea de sus a paginii **NTSA**.

### Asocierea conturilor GravityZone și NTSA

După configurarea integrării, conturile dumneavoastră GravityZone și NTSA vor fi conectate și veți putea naviga cu ușurință la consola web NTSA, după cum urmează:

1. În GravityZone Control Center, apăsați pe butonul **NTSA** poziționat în colțul din stânga jos al ferestrei.
2. Se va face redirecționarea către pagina de autentificare a consolei web NTSA. După introducerea datelor dumneavoastră de autentificare pentru NTSA, puteți începe să navigați prin consola web NTSA.

Este necesar să introduceți datele dumneavoastră de autentificare pentru NTSA numai prima dată. După aceea, veți avea automat acces la consola web NTSA făcând clic pe butonul **NTSA**, fără să vi se solicite să vă autentificați.

### Ștergere integrării cu NTSA

Ștergerea cheii de licență NTSA din pagina **Configurare > Licență** va determina, de asemenea, ștergerea integrării cu NTSA.



#### Notă

Se va elimina asocierea dintre conturile dumneavoastră NTSA și GravityZone în următoarele situații:

- Cheia de licență NTSA a fost ștearsă.
- Parola dumneavoastră NTSA a fost modificată.
- Parola GravityZone a fost modificată.
- Setările de integrare cu NTSA au fost modificate.

## Certificate

Pentru o funcționare corectă a configurației GravityZone și într-o manieră sigură, trebuie să creați și să adăugați o serie de certificate de securitate în Control Center.

Bitdefender GravityZone				
Bine ați venit, Admin				
Panou de bord	Server de mail	Proxy	Diverse	Copie de siguranță
Rețea	Active Directory	Virtualizare	Certificate	
Pachete				
Sarcini				
Politici				
Rapoarte				
Carantină				
Conturi				
Activitate utilizator				
Configurare				
Actualizare				
Licență				

Certificat	Nume comun	Emis de	Expiră la
Securitatea Control Center	N/A	N/A	N/A
Server de comunicații	192.168.3.88	MDM Root	2016-05-10 06:37:07
Apple MDM Push	APSP:3b62e5d-2147-4759-a60-3478	Apple Application Integration Cer...	2016-05-10 06:27:17
Identitatea iOS MDM și semnare profil	MDM Signing Intern	MDM Root	2016-05-10 06:37:19
Lanțul de încredere iOS MDM	MDM Root	MDM Root	2025-05-08 06:36:07

### Pagina Certificate

Control Center suportă următoarele formate de certificat:

- PEM (.pem, .crt, .cer, .key)
- DER (.der, .cer)
- PKCS#7 (.p7b, .p7c)
- PKCS#12 (.p12, .pfx)



### Notă

Următoarele certificate sunt necesare exclusiv pentru administrarea securității pe dispozitivele Apple iOS:

- Certificat server de comunicații
- Certificatul Apple MDM Push
- Certificat de identitate iOS MDM și de semnare a profilului
- Certificat lanț de încredere iOS MDM



Dacă nu doriți să rulați aplicația de administrare a dispozitivelor mobile iOS, nu trebuie să furnizați aceste certificate.

### Certificat de securitate Control Center

Certificatul de securitate Control Center este necesar pentru identificarea consolei Control Center ca și website de încredere în browser-ul web. În mod implicit, Control Center folosește un certificat SSL semnat de Bitdefender. Acest certificat încorporat nu este recunoscut de browser-ele web și atrage avertismente de securitate. Pentru a evita avertismentele de securitate ale browser-ului, adăugați un certificat SSL semnat de către compania dumneavoastră sau de o Autoritate de certificare (CA) externă.

Pentru a adăuga sau înlocui certificatul Control Center:

1. Mergeți la pagina **Configurare** și dați clic pe fila **Certificate**.
2. Faceți clic pe denumirea certificatului.
3. Selectați tipul de certificat (cu cod privat separat sau încorporat).
4. Faceți clic pe butonul **Adăugare** de lângă câmpul **Certificate** și încărcați certificatul.
5. Pentru certificatele cu cheie privată separată, faceți clic pe butonul **Adăugare** de lângă câmpul **Cheie privată** și încărcați codul privat.
6. În cazul în care certificatul este protejat cu parolă, introduceți parola în câmpul corespunzător.
7. Faceți clic pe **Save**.

### Certificat de securitate pentru comunicații între stația de lucru și Security Server

Acest certificat asigură o conexiune sigură între agenții de securitate și Security Server (multi-platformă) atribuit de aceștia.

În timpul instalării, Security Server generează un certificat auto-semnat implicit. Puteți înlocui acest certificat încorporat adăugând unul la alegere din Control Center.

Pentru a adăuga sau înlocui un Certificat de comunicații între stația de lucru și Security Server:

1. Mergeți la pagina **Configurare** și dați clic pe fila **Certificate**.

2. Faceți clic pe denumirea certificatului.
3. Selectați tipul de certificat (cu cod privat separat sau încorporat).
4. Faceți clic pe butonul **Adăugare** de lângă câmpul **Certificate** și încărcați certificatul.
5. Pentru certificatele cu cheie privată separată, faceți clic pe butonul **Adăugare** de lângă câmpul **Cheie privată** și încărcați codul privat.
6. În cazul în care certificatul este protejat cu parolă, introduceți parola în câmpul corespunzător.
7. Faceți clic pe **Save**. Este posibil să se afișeze un mesaj de avertizare dacă certificatul este auto-semnat sau expirat. Dacă este expirat, vă rugăm să vă reînnoiți certificatul.
8. Dați clic pe **Da** pentru a continua încărcarea certificatului. Imediat după finalizarea încărcării, Control Center trimite certificatul de securitate către Security Server.

Dacă este nevoie, puteți reveni la certificatul încorporat inițial al fiecărui Security Server, după cum urmează:

1. Dați clic pe numele certificatului din pagina **Certificate**.
2. Selectați **Niciun certificat (utilizare certificat implicit)** la tipul certificatului.
3. Faceți clic pe **Save**.

### Certificat server de comunicații

Certificatul Serverului de comunicații este utilizat pentru securizarea interacțiunii dintre Serverul de comunicații și dispozitivele mobile iOS.

Cerințe:

- Acest certificat SSL poate fi semnat de compania dumneavoastră sau de o Autoritate de certificare externă.



#### Avertisment

Acest certificat poate fi invalidat dacă nu este emis de o autoritate de certificare publică/sigură (de exemplu, certificate auto-semnate).

- Denumirea comună a certificatului trebuie să corespundă exact denumirii de domeniu sau adresei IP utilizate de clienții mobili pentru a se conecta la Serverul

de comunicații. Acesta este configurat ca și adresă MDM externă în interfața de configurare a consolei aplicației GravityZone.

- Clienții mobili trebuie să confirme acest certificat. În acest scop, trebuie să adăugați și [iOS MDM Trust Chain](#).

Pentru a adăuga sau înlocui certificatul Serverului de comunicații:

1. Mergeți la pagina **Configurare** și dați clic pe fila **Certificate**.
2. Faceți clic pe denumirea certificatului.
3. Selectați tipul de certificat (cu cod privat separat sau încorporat).
4. Faceți clic pe butonul **Adăugare** de lângă câmpul **Certificate** și încărcați certificatul.
5. Pentru certificatele cu cheie privată separată, faceți clic pe butonul **Adăugare** de lângă câmpul **Cheie privată** și încărcați codul privat.
6. În cazul în care certificatul este protejat cu parolă, introduceți parola în câmpul corespunzător.
7. Faceți clic pe **Save**.

## Certificatul Apple MDM Push

Apple solicită un certificat MDM Push pentru asigurarea unei comunicări securizate între Serverul de comunicații și serviciul de Notificări Push Apple (APN) la transmiterea notificărilor de tip push. Notificările de tip push sunt utilizate pentru solicitarea conectării dispozitivelor la Serverul de comunicații când sunt disponibile opțiuni noi sau modificări de politică.

Apple emite acest certificat direct companiei, însă Solicitarea de semnare a certificatului (CSR) trebuie să fie semnată de Bitdefender. Centrul de control oferă un asistent care vă ajută să obțineți cu ușurință certificatul Apple MDM Push.



### Important

- Pentru obținerea și administrarea certificatului, aveți nevoie de un ID Apple. Dacă nu aveți un ID Apple, îl puteți crea accesând pagina [ID-ul meu Apple](#). La crearea ID-ului Apple, folosiți o adresă de e-mail generică și nu adresa de serviciu, deoarece veți avea nevoie de aceasta la reînnoirea certificatului.
- Site-ul Apple nu funcționează corect în browserul Internet Explorer. Vă recomandăm să utilizați cele mai recente versiuni de Safari sau Chrome.

- Certificatul Apple MDM Push este valabil timp de un an. Atunci când certificatul se apropie de data de expirare, trebuie să-l reînnoiți și să importați certificatul reînnoit în Control Center. Dacă lăsați certificatul să expire, trebuie să creați unul nou și să vă reactivați toate dispozitivele.

## Adăugarea unui certificat Apple MDM Push

Pentru a obține certificatul Apple MDM Push și pentru a-l importa în Control Center:

1. Mergeți la pagina **Configurare** și dați clic pe fila **CertIFICATE**.
2. Faceți clic pe numele certificatului și urmați instrucțiunile asistentului de configurare, după cum este descris mai jos:

### Pasul 1 - Obținere solicitare de semnare a certificatului semnată de Bitdefender

Selectați opțiunea corespunzătoare:

- **Trebuie să generez o solicitare de semnare a certificatului semnată de Bitdefender** (recomandat)
  - a. Introduceți numele companiei, numele dvs. complet și adresa de e-mail în câmpurile corespunzătoare.
  - b. Faceți clic pe **Generare** pentru a descărca fișierul CSR semnat de Bitdefender.
- **Am deja o solicitare de semnare a certificatului și trebuie să obțin semnătura Bitdefender**
  - a. Încărcați fișierul CSR și cheia privată asociată făcând clic pe butonul **Adăugare** din dreptul câmpurilor corespunzătoare.

Serverul de comunicații necesită o cheie privată la autentificarea pe serverele APN.
  - b. Specificați parola care protejează cheia privată, dacă există.
  - c. Faceți clic pe butonul **Semnare** pentru a descărca fișierul CSR semnat de Bitdefender.

### Pasul 2 - Solicitare certificat push de la Apple

- a. Faceți clic pe link-ul **Portal Certificate Push Apple** și autentificați-vă folosind ID-ul Apple și parola dvs.
- b. Faceți clic pe butonul **Create a Certificate** și acceptați Condițiile de utilizare.
- c. Faceți clic pe **Choose file**, selectați fișierul CSR și apoi faceți clic pe **Upload**.

**Notă**

Este posibil ca butonul **Choose file** să poarte altă denumire, precum **Choose** sau **Browse**, în funcție de browserul folosit.

- d. Din pagina de confirmare, faceți clic pe butonul **Download** pentru a obține certificatul MDM Push.
- e. Reveniți la asistentul de configurare din Control Center.

**Pasul 3 - Importare certificat push Apple**

Faceți clic pe butonul **Adăugare certificat** și încărcați fișierul certificatului din calculator.

Puteți verifica detaliile certificatului în câmpul de mai jos.

3. Faceți clic pe **Save**.

**Reînnoirea certificatului Apple MDM Push**

Pentru a reînnoi certificatul Apple MDM și pentru a-l actualiza în Control Center:

1. Mergeți la pagina **Configurare** și dați clic pe fila **Certificate**.
2. Faceți clic pe numele certificatului pentru a deschide asistentul de import.
3. Obțineți o Solicitare de semnare a certificatului semnată de Bitdefender. Procedura este aceeași ca și în cazul obținerii unui nou certificat.
4. Faceți clic pe link-ul **Portal Certificate Push Apple** și autentificați-vă folosind același ID Apple utilizat pentru crearea certificatului.
5. Localizați certificatul MDM Push pentru Bitdefender și faceți clic pe butonul **Renew** corespunzător.
6. Faceți clic pe **Choose file**, selectați fișierul CSR și apoi faceți clic pe **Upload**.
7. Faceți clic pe **Download** pentru a salva certificatul pe calculatorul dumneavoastră.
8. Reveniți la Control Center și importați noul certificat push Apple.
9. Faceți clic pe **Save**.

**Certificat de identitate iOS MDM și de semnare a profilului**

Certificatul de identitate iOS MDM și de semnare a profilului este utilizat de Serverul de comunicații pentru semnarea certificatelor de identitate și configurarea profilelor transmise către dispozitivele mobile.

Cerințe:

- Trebuie să fie un certificat Intermediar sau Final, semnat de către companie sau de o Autoritate externă de certificare.

- Clienții mobili trebuie să confirme acest certificat. În acest scop, trebuie să adăugați și [iOS MDM Trust Chain](#).

Pentru a adăuga sau înlocui un certificat de identitate iOS MDM și de semnare a profilului:

1. Mergeți la pagina **Configurare** și dați clic pe fila **Certificate**.
2. Faceți clic pe denumirea certificatului.
3. Selectați tipul de certificat (cu cod privat separat sau încorporat).
4. Faceți clic pe butonul **Adăugare** de lângă câmpul **Certificate** și încărcați certificatul.
5. Pentru certificatele cu cheie privată separată, faceți clic pe butonul **Adăugare** de lângă câmpul **Cheie privată** și încărcați codul privat.
6. În cazul în care certificatul este protejat cu parolă, introduceți parola în câmpul corespunzător.
7. Faceți clic pe **Save**.

### Certificat lanț de încredere iOS MDM

Certificatele de tip „lanț de încredere iOS MDM” sunt necesare pe telefoanele mobile pentru asigurarea faptului că acestea confirmă [certificatul Serverului de comunicații](#) și [certificatul de identitate iOS MDM și de semnare a profilului](#). Serverul de comunicații transmite acest certificat aparatelor mobile în timpul activării.

Lanțul de încredere iOS MDM trebuie să includă toate certificatele intermediare până la cel principal aferente companiei sau certificatele intermediare emise de către Autoritatea de certificare.

Pentru a adăuga sau înlocui certificatele de tip „lanț de încredere iOS MDM”:

1. Mergeți la pagina **Configurare** și dați clic pe fila **Certificate**.
2. Faceți clic pe denumirea certificatului.
3. Faceți clic pe butonul **Adăugare** de lângă câmpul **Certificate** și încărcați certificatul.
4. Faceți clic pe **Save**.

### 5.1.5. Gestionarea aplicației GravityZone

Aplicația GravityZone este furnizată cu o interfață de configurare de bază, disponibilă din instrumentul de administrare folosit pentru administrarea mediului virtualizat în care ați instalat aplicația.

Acestea sunt principalele opțiuni disponibile după prima instalare a aplicației GravityZone:

- Configurarea setărilor pentru denumirea gazdei
- Configurare setări rețea
- Configurare setări proxy
- Server de comunicații MDM
- Setări avansate
- Configurare limbă

Utilizați tastele săgeți și tasta Tab pentru a naviga prin meniuri și opțiuni. Apăsăți Enter pentru a selecta o anumită opțiune.

#### Configurarea denumirii gazdei și setări

Comunicarea cu rolurile GravityZone se realizează folosind adresa IP sau denumirea DNS a aplicației pe care sunt instalate. În mod implicit, componentele GravityZone comunică prin intermediul adresei IP. Dacă doriți să permiteți comunicarea prin denumirile DNS, trebuie să configurați aplicațiile GravityZone cu o denumire DNS și să vă asigurați că aceasta corespunde adresei IP configurate a aplicației.

Cerințe preliminare:

- Configurați înregistrare DNS pe serverul DNS.
- Denumirea DNS trebuie să corespundă adresei IP configurate a aplicației. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că aplicația este configurată cu adresa IP corespunzătoare.

Pentru a configura setările pentru denumirea gazdei:

1. Accesați consola aplicației din instrumentul de administrare a virtualizării (de exemplu, Clientul vSphere).
2. Din meniul principal, selectați **Configurarea setărilor pentru denumirea gazdei**.

3. Introduceți denumirea gazdei aplicației și numele de domeniu Active Directory (dacă este necesar).
4. Selectați **OK** pentru a salva modificările.

## Configurare setări rețea

Puteți configura aplicația pentru a obține automat setările rețelei de la serverul DHCP sau puteți configura manual setările rețelei. Dacă optați pentru utilizarea DHCP, trebuie să configurați Serverul DHCP pentru rezervarea unei anumite adrese IP pentru aplicație.

Pentru configurarea setărilor de rețea:

1. Accesați consola aplicației din instrumentul de administrare a virtualizării (de exemplu, Clientul vSphere).
2. Din meniul principal, selectați **Configurare setări rețea**.
3. Selectați interfața rețelei (implicit, eth0).
4. Selectați metoda de configurare:
  - **Configurare manuală setări rețea**. Trebuie să specificați adresa IP, masca de rețea, adresa portului și adresele serverului DNS.
  - **Obținere automată setări rețea, prin DHCP**. Utilizați această opțiune numai dacă ați configurat Serverul DHCP pentru rezervarea unei anumite adrese IP pentru aplicație.
5. Puteți verifica detaliile configurației IP curente sau starea legăturii selectând opțiunile corespunzătoare.

## Configurare setări proxy

În cazul în care dispozitivul dispune de o conexiune la Internet printr-un server proxy, trebuie să configurați setările proxy.



### Notă

Setările serverului proxy pot fi configurate și din Control Center, pagina **Configurare > Proxy**. Modificarea setărilor serverului proxy dintr-o locație le actualizează automat și în alte locații.

Pentru a configura setările proxy:



1. Accesați consola aplicației din instrumentul de administrare a virtualizării (de exemplu, Clientul vSphere).
2. Din meniul principal, selectați **Configurare setări proxy**.
3. Selectați **Configurare stări proxy**.
4. Introduceți adresa serverului proxy. Utilizați următoarea sintaxă:
  - Dacă serverul proxy nu necesită autentificare:  
`http(s)://<IP/hostname>:<port>`
  - Dacă serverul proxy necesită autentificare:  
`http(s)://<username>:<password>@<IP/hostname>:<port>`
5. Selectați **OK** pentru a salva modificările.

Selectați **Afișare informații proxy** pentru a verifica setările proxy.

## Server de comunicații MDM



### Notă

Această configurație este necesară numai pentru administrarea dispozitivelor mobile în cazul în care cheia de licență include serviciul Security for Mobile. Opțiunea apare în meniu după instalarea [rolului de server de comunicații](#).

În configurația implicită GravityZone, dispozitivele mobile pot fi administrate numai dacă sunt direct conectate la rețeaua companiei (prin Wi-Fi sau VPN). Acest lucru se întâmplă deoarece la înregistrarea dispozitivelor mobile, acestea sunt configurate pentru a se conecta la adresa locală a aplicației Serverului de comunicații.

Pentru a putea administra dispozitivele prin Internet, indiferent de locația acestora, trebuie să configurați Serverul de comunicații cu o adresă ce poate fi accesată public.

Pentru a putea administra dispozitivele mobile atunci când nu sunt conectate la rețeaua companiei, sunt disponibile următoarele opțiuni:

- Configurați redirectionarea portului pe gateway-ul companiei pentru aplicația care îndeplinește rolul de Server de comunicații.
- Adăugați un adaptor de rețea suplimentar care îndeplinește rolul de Server de comunicații și alocăți-i o adresă IP publică.

În ambele cazuri, trebuie să configurați Serverul de comunicații cu adresa externă care va fi utilizată pentru administrarea dispozitivului mobil:

1. Accesați consola aplicației din instrumentul de administrare a virtualizării (de exemplu, Clientul vSphere).
2. Din meniul principal, selectați **Server de comunicații MDM**.
3. Selectați **Configurare adresă externă Server MDM**.
4. Introduceți adresa externă.

Utilizați următoarea sintaxă: `https://<IP/Domain>:<Port>`.

- Dacă utilizați opțiunea de redirectionare a portului, trebuie să introduceți adresa IP publică sau numele de domeniu și portul deschis pe portal.
  - Dacă folosiți o adresă publică pentru Serverul de comunicații, trebuie să introduceți adresa IP publică sau numele de domeniu și portul Serverului de comunicații. Portul implicit este 8443.
5. Selectați **OK** pentru a salva modificările.
  6. Selectați **Afișare adresă externă server MDM** pentru a verifica setările.

## Setări avansate

Setările avansate acoperă diferite opțiuni de instalare manuală, extensii de mediu și îmbunătățiri privind securitatea:

- [Instalare/dezinstalare roluri](#)
- [Instalarea Security Server](#)
- [Stabilire parolă nouă pentru baza de date](#)
- [Server de actualizări](#)
- [Configurare elemente echilibrare roluri](#)
- [Set de duplicate](#)
- [Activare Cluster VPN Securizat](#)
- [Conectare la o bază de date existentă](#)
- [Conectare la baza de date existentă \(Cluster VPN Securizat\)](#)
- [Verificare cluster securizat VPN](#)

Disponibilitatea opțiunilor variază în funcție de rolurile instalate și de serviciile activate. Spre exemplu, dacă rolul de Server de baze de date nu este instalat pe aplicație, puteți instala doar roluri sau vă puteți conecta doar la o bază de date GravityZone instalată în rețeaua dvs. După instalarea rolului de Server de baze de date pe aplicație, opțiunile de conectare la o altă bază de date nu mai sunt disponibile.

## Instalare/dezinstalare roluri

Aplicația GravityZone poate rula una, mai multe sau toate rolurile următoare:

- **Server de baze de date**
- **Server de actualizări**
- **Consolă Web**
- **Server de comunicații**

O configurare GravityZone necesită rularea unei instanțe a fiecărui rol. Prin urmare, în funcție de modul în care preferați să distribuiți rolurile GravityZone, veți instala una până la patru aplicații GravityZone. Rolul de Server de baze de date este primul care va fi instalat. Într-un scenariu cu mai multe aplicații GravityZone, veți instala Serverul de baze de date pe prima aplicație și veți configura toate celelalte aplicații pentru a se conecta la instanța de bază de date existentă.



### Notă

Puteți instala instanțe suplimentare ale rolurilor specifice, folosind elementele de echilibrare a rolurilor. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „[Configurare elemente echilibrare roluri](#)” (p. 103).

Pentru a instala rolurile GravityZone:

1. Accesați consola aplicației din instrumentul de administrare a virtualizării (de exemplu, Clientul vSphere).
2. Din meniul principal, selectați **Setări avansate**.
3. Selectați **Instalare/dezinstalare roluri**.
4. Selectați **Adăugare sau ștergere roluri**.
5. Continuați în funcție de situația actuală:
  - Dacă aceasta este configurarea inițială a aplicației GravityZone, apăsați bara de Spațiu și apoi apăsați Enter pentru instalarea rolului de Server

de bază de date. Trebuie să confirmați alegerea apăsând din nou Enter. Configurați parola pentru baza de date și apoi așteptați finalizarea instalării.

- Dacă ați instalat deja o altă aplicație cu rol de Server de bază de date, selectați **Anulare** și reveniți la meniul **Adăugare sau ștergere roluri**. Apoi, trebuie să selectați **Configurare adresă bază de date** și să introduceți adresa serverului de bază de date. Asigurați-vă că setați o parolă pentru baza de date înainte de a accesa această opțiune. Dacă nu cunoașteți parola pentru baza de date, configurați una nouă selectând **Setări avansate > Setare parolă nouă pentru baza de date** din meniul principal.

Utilizați următoarea sintaxă: `http://<IP/Hostname>:<Port>`. Portul implicit al bazei de date este 27017. Introduceți parola primară pentru baza de date.

6. Instalați celelalte roluri selectând **Adăugare sau ștergere roluri** din meniul **Instalare/Dezinstalare roluri** și apoi rolurile pe care doriți să le instalați. Pentru fiecare rol pe care doriți să-l instalați sau dezinstalați, apăsați bara de Spațiu pentru a selecta sau deselecta rolul și apoi apăsați Enter pentru continuare. Trebuie să confirmați selecția apăsând Enter din nou și apoi să așteptați până la finalizarea instalării.



### Notă

Fiecare rol este în mod normal instalat în câteva minute. În timpul instalării, fișierele necesare sunt descărcate de pe Internet. Prin urmare, instalarea durează mai mult timp dacă conexiunea la Internet este lentă. Dacă instalarea stagnează, reluați configurarea aplicației.

Puteți vizualiza rolurile instalate și IP-urile aferente selectând din meniul **Instala/dezinstalare roluri** una dintre opțiunile următoare:

- **Afișare roluri instalate local**, pentru a vizualiza doar rolurile instalate pe aplicația respectivă.
- **Afișare toate rolurile instalate**, pentru a vizualiza toate rolurile instalate în mediul dumneavoastră GravityZone.

## Instalarea Security Server



### Notă

Security Server va putea fi utilizat numai dacă licența dumneavoastră permite acest lucru.

Puteți instala Security Server din interfața de configurare a aplicației GravityZone, direct în aplicația GravityZone, sau din Control Center ca aplicație independentă. Avantajele instalării Security Server din aplicație sunt următoarele:

- Adecvat pentru configurări GravityZone cu o singură aplicație având toate rolurile.
- Puteți vizualiza și utiliza Security Server fără să fie necesar să integrați GravityZone cu o platformă de virtualizare.
- Mai puține operațiuni de configurare de efectuat.

Cerințe preliminare:

Aplicația GravityZone trebuie să aibă instalat rolul de Server de baze de date, sau trebuie să fie configurată pentru a se conecta la o bază de date existentă.

Pentru a instala Security Server din interfața aplicației:

1. Accesați consola aplicației din instrumentul de administrare a virtualizării (de exemplu, Clientul vSphere).
2. Din meniul principal, selectați **Setări avansate**.
3. Selectați **Instalare Security Server**. Va apărea un mesaj de confirmare.
4. Apăsăți Enter pentru confirmare și așteptați finalizarea instalării.




### Notă

Puteți dezinstala acest Security Server numai din meniul **Setări avansate** din interfața aplicației.

## Stabilire parolă nouă pentru baza de date

La instalarea rolului de Server de baze de date, vi se solicită să configurați o parolă pentru protejarea bazei de date. Dacă doriți să o modificați, configurați o altă parolă accesând **Setări avansate >; Stabilire parolă nouă pentru baza de date** din meniul principal.



Interfață consolă aplicație: Opțiune configurare parolă nouă pentru baza de date

Urmați liniile directe pentru configurarea unei parole puternice.

### Configurare server de actualizări

Aplicația GravityZone este, în mod implicit, configurată pentru preluarea actualizărilor de pe Internet. Dacă preferați, puteți configura aplicațiile instalate să se actualizeze de la serverul local de actualizări Bitdefender (aplicația GravityZone cu rolul de Server de actualizări instalat).

Pentru a configura adresa serverului de actualizări:

1. Accesați consola aplicației din instrumentul de administrare a virtualizării (de exemplu, Clientul vSphere).
2. Din meniul principal, selectați **Setări avansate**.
3. Selectați **Server de actualizări**.
4. Selectați **Configurare adresă actualizări**.
5. Introduceți adresa IP sau numele gazdei aplicației care îndeplinește rolul de Server de actualizări. Portul implicit al Serverului de actualizări este 7074.

### Configurare elemente echilibrare roluri

Pentru a asigura fiabilitatea și scalabilitatea, puteți instala mai multe instanțe ale rolurilor specifice (Server comunicații, Consolă web).

Fiecare instanță a rolului este instalată pe o altă aplicație.

Toate instanțele anumitor roluri trebuie să fie conectate cu celelalte roluri, prin elementul de echilibrare roluri.

Aplicația GravityZone include elemente de echilibrare încorporate pe care le puteți instala și utiliza. Dacă aveți deja un software sau hardware de echilibrare în rețea, puteți opta pentru utilizarea acestora în locul elementelor de echilibrare încorporate.

Elementele de echilibrare a rolurilor încorporate nu pot fi instalate alături de roluri pe o aplicație GravityZone.

1. Accesați consola aplicației din instrumentul de administrare a virtualizării (de exemplu, Clientul vSphere).
2. Din meniul principal, selectați **Setări avansate**.
3. Selectați **Configurare elemente de echilibrare a rolurilor**.
4. Selectați opțiunea dorită:
  - **Utilizare elemente de echilibrare externe.** Selectați această opțiune dacă infrastructura rețelei include deja un software sau hardware de echilibrare pe care îl puteți folosi. Trebuie să introduceți adresa elementului de echilibrare pentru fiecare rol vizat. Utilizați următoarea sintaxă:  
`http(s)://<IP/Hostname>:<Port>`.
  - **Utilizarea elementelor de echilibrare încorporate.** Selectați această opțiune pentru instalarea și folosirea software-ului de echilibrare încorporat.
5. Selectați **OK** pentru a salva modificările.

### Set de duplicate

Cu ajutorul acestei opțiuni puteți activa utilizarea unui set de replici al bazei de date în locul folosirii unei instanțe de bază de date cu un singur server. Acest mecanism permite crearea mai multor instanțe de baze de date într-un mediu GravityZone distribuit, asigurând un nivel ridicat de disponibilitate a bazei de date în cazul apariției unei erori.



### Important

Replicarea bazelor de date este disponibilă doar pentru instalări noi ale aplicației GravityZone începând cu versiunea 5.1.17-441.

## Configurarea Setului de replici

Mai întâi trebuie să activați Setul de replici în prima aplicație GravityZone instalată. Apoi veți putea adăuga membri ai setului de replici instalând rolul de bază de date pe celelalte instanțe GravityZone din același mediu.



### Important

- Replica Set necesită cel puțin trei membri pentru a funcționa.
- Puteți adăuga până la șapte instanțe de roluri de baze de date ca membri ai setului de replici (limitare MongoDB).
- Se recomandă să folosiți un număr impar de instanțe ale bazei de date. Un număr par de membri va consuma mai multe resurse pentru aceleași rezultate.

Pentru activarea replicării bazelor de date în mediul dumneavoastră GravityZone:

1. Instalați rolul Server de baze de date pe prima aplicație GravityZone. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „[Instalare/dezinstalare roluri](#)” (p. 100).
2. Configurați celelalte aplicații pentru conectarea la prima instanță de bază de date. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „[Conectare la o bază de date existentă](#)” (p. 107).
3. Mergeți la meniul principal al primei aplicații, selectați **Setări avansate** și apoi selectați **Set de duplicate** pentru activare. Va apărea un mesaj de confirmare.
4. Selectați **Da** pentru confirmare.
5. Instalați rolul de server baze de date pe fiecare dintre celelalte aplicații GravityZone.

Imediat ce pașii de mai sus au fost îndepliniți, toate instanțele de baze de date vor începe să funcționeze ca set de replici:

- Se alege o instanță principală, care va fi singura care va accepta operațiunile de scriere.
- Instanța principală înregistrează într-un jurnal toate modificările efectuate asupra setului său de date.
- Instanțele secundare duc în copie acest jurnal și aplică aceleași modificări asupra seturilor lor de date.
- Atunci când instanța principală devine indisponibilă, setul de replici va alege una dintre instanțele secundare ca fiind cea principală.



- Atunci când o instanță principală nu comunică cu ceilalți membri ai setului pentru o perioadă de timp mai mare de 10 secunde, setul de replici va încerca să selecteze un alt membru care să devină noua instanță principală.

### Ștergerea de membri din setul de replici

Pentru a șterge membri din setul de duplicate, selectați din interfața consolei aplicației respective (interfața pe bază de meniu) **Instalare/Dezinstalare roluri > Adăugare sau ștergere roluri** și deselectați **Server de baze de date**.



#### Notă

Puteți șterge un membru al setului de replici numai dacă au fost instalate în rețea cel puțin patru instanțe de baze de date.

### Activare Cluster VPN Securizat

Rolurile GravityZone au diferite servicii interne care comunică doar între ele. Pentru un mediu mai sigur, puteți izola aceste servicii prin crearea unui cluster VPN pentru acestea. Fie că aceste servicii rulează pe o aplicație, fie că rulează pe mai multe aplicații, vor comunica printr-un canal securizat.



#### Important

- Această caracteristică necesită o instalare standard GravityZone, fără niciun instrument personalizat instalat.
- După activarea cluster-ului nu îl veți putea dezactiva.

Pentru securizarea serviciilor interne pe aplicații:

1. Accesați consola aplicației din instrumentul de administrare a virtualizării (de exemplu, Clientul vSphere).
2. Din meniul principal, selectați **Setări avansate**.
3. Selectați Activare **Cluster VPN securizat**.

Va apărea un mesaj de informare cu privire la modificările care vor fi aduse.

4. Selectați **Da** pentru a confirma și pentru a continua cu instalarea VPN.

După finalizare va fi afișat un mesaj de confirmare.

De acum înainte, toate rolurile de pe aplicație sunt instalate în modul securizat și serviciile vor comunica prin interfața VPN. Orice nouă aplicație adăugată mediului

trebuie să fie inclusă în cluster-ul VPN. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „[Conectare la baza de date existentă \(Cluster VPN Securizat\)](#)” (p. 108).

### Conectare la o bază de date existentă

În arhitectura distribuită GravityZone, este necesar să instalați rolul de Server de baze de date pe prima aplicație și să configurați toate celelalte aplicații pentru a se conecta la instanța de bază de date existentă. Astfel, toate aplicațiile vor împărtăși aceeași bază de date.



#### Important

Se recomandă activarea Cluster-ului VPN securizat și conectarea la o bază de date dintr-un astfel de cluster. Pentru mai multe informații, consultați capitolul :

- „[Activare Cluster VPN Securizat](#)” (p. 106)
- „[Conectare la baza de date existentă \(Cluster VPN Securizat\)](#)” (p. 108)

Pentru conectarea aplicației la o bază de date GravityZone din afara unui Cluster VPN securizat:


1. Accesați consola aplicației din instrumentul de administrare a virtualizării (de exemplu, Clientul vSphere).
2. Din meniul principal, selectați **Setări avansate**.
3. Selectați **Conectare la o bază de date existentă**.



#### Notă

Asigurați-vă că setați o parolă pentru baza de date înainte de a accesa această opțiune. Dacă nu cunoașteți parola pentru baza de date, setați una nouă selectând **Setări avansate > Setare parolă nouă pentru baza de date** din meniul principal.

4. Selectați **Configurare adresă Server bază de date**.
5. Introduceți adresa bazei de date folosind următoarea sintaxă:  
`<IP/Hostname> : <Port>`  
Specificarea portului este opțională. Portul implicit este 27017.
6. Introduceți parola primară pentru baza de date.



Interfață consolă aplicație: introduceți parola pentru baza de date

7. Selectați **OK** pentru a salva modificările.
8. Selectați **Afișare adresă Server bază de date** pentru a vă asigura că adresa a fost corect configurată.

### Conectare la baza de date existentă (Cluster VPN Securizat)

Utilizați această opțiune dacă aveți nevoie să extindeți instalarea dvs. GravityZone cu mai multe aplicații și Cluster-ul VPN securizat este activat. Astfel, noua aplicație va împărți aceeași bază de date cu instalarea existentă într-un mediu securizat.

Pentru mai multe informații privind Cluster-ul VPN securizat, consultați „[Activare Cluster VPN Securizat](#)” (p. 106).

### Condiții prealabile

Înainte de a continua, asigurați-vă că dispuneți de următoarele:

- Adresa IP a Serverului de baze de date
- Parola pentru utilizatorul **bdadmin** de pe aplicație cu rolul de Server de baze de date

### Conectare la Baza de date

Pentru conectarea aplicației la o bază de date GravityZone dintr-un Cluster VPN securizat:

1. Accesați consola aplicației din instrumentul de administrare a virtualizării (de exemplu, Clientul vSphere).
2. Din meniul principal, selectați **Setări avansate**.
3. Selectați **Conectare la o bază de date existentă (Cluster VPN securizat)**.  
Veți fi informat cu privire la cerințe și alternative, în cazul în care acestea nu sunt îndeplinite.
4. Selectați **OK** pentru a lua la cunoștință și a continua.
5. Introduceți adresa IP a Serverului de baze de date din Cluster-ul VPN Securitizat.
6. Introduceți parola pentru utilizatorul **bdadmin** de pe aplicație cu Serverul de baze de date.
7. Selectați **OK** pentru a salva modificările și a continua.

După finalizarea procesului veți primi un mesaj de confirmare. Noua aplicație devine membru al cluster-ului și va comunica cu celelalte aplicații într-un mod securizat. Toate aplicațiile vor împărtăși aceeași bază de date.

### Verificare stare Cluster VPN Securitizat

Această opțiune este disponibilă doar după ce ați activat Cluster-ul VPN securizat. Selectați această opțiune pentru a verifica dacă există aplicații în instalarea dvs, GravityZone care nu și-au securizat încă serviciile. Este posibil să fie necesar să investigați mai în detaliu pentru a vedea dacă aplicațiile sunt online și pot fi accesate.

### Configurare limbă

Pentru a schimba limba pentru interfața de configurare a aplicației:

1. Selectați **Configurare limbă** din meniul principal.
2. Selectați limba dintre opțiunile disponibile:. Va apărea un mesaj de confirmare.



#### Notă

Este posibil să fie nevoie să derulați lista pentru a ajunge la limba dorită.

3. Selectați **OK** pentru a salva modificările.

## 5.2. Administrarea licenței

GravityZone este licențiat cu un singur cod pentru toate serviciile de securitate.

În afara serviciilor de securitate de bază, GravityZone oferă, de asemenea, caracteristici importante de protecție, precum add-on-urile. Fiecare add-on este licențiat cu o cheie separată și îl puteți utiliza numai împreună cu o licență de bază valabilă. Dacă licența principală nu este validă, veți putea vizualiza setările caracteristicilor, însă nu le veți putea folosi.

Puteți alege să testați GravityZone și să decideți dacă este soluția optimă pentru organizația dumneavoastră. Pentru activarea perioadei de evaluare, trebuie să introduceți în Control Center codul licenței de evaluare din e-mail-ul de înregistrare.



### Notă

Control Center este pusă la dispoziție gratuit cu orice serviciu de securitate GravityZone.

Pentru a utiliza în continuare GravityZone după expirarea perioadei de evaluare, trebuie să achiziționați o cheie de licență și să o folosiți pentru înregistrarea produsului.

Pentru achiziționarea unei licențe, contactați un distribuitor Bitdefender sau contactați-ne prin e-mail la [enterprisesales@bitdefender.com](mailto:enterprisesales@bitdefender.com).

Cheile de licență GravityZone pot fi gestionate de pe pagina **Licență** din Control Center. Când cheia de licență curentă este pe cale să expire, se va afișa un mesaj în consolă, prin care veți fi informat cu privire la necesitatea reînnoirii. Pentru a introduce o cheie de licență nouă sau pentru a vizualiza detaliile licenței curente, mergeți la pagina **Licență**.

### 5.2.1. Găsirea unui distribuitor

Distribuitorii noștri vă vor oferi asistență cu privire la toate informațiile necesare și vă vor ajuta să alegeți cea mai bună opțiune de licențiere.

Pentru a găsi un distribuitor Bitdefender în țara dumneavoastră:

1. Mergeți în pagina [Localizare parteneri](#) din site-ul Bitdefender.
2. Selectați țara dvs. de reședință pentru a vizualiza informațiile de contact ale partenerilor Bitdefender disponibili.
3. În cazul în care nu găsiți un distribuitor Bitdefender în țara dumneavoastră, nu ezitați să ne contactați prin e-mail la adresa [enterprisesales@bitdefender.com](mailto:enterprisesales@bitdefender.com).

### 5.2.2. Introducerea cheilor de licență

Înregistrarea licenței GravityZone se poate efectua online sau offline (atunci când nu este disponibilă o conexiune la internet). În ambele cazuri, este necesar să furnizați o cheie de licență valabilă.

Pentru înregistrare offline, veți avea nevoie și de codul de înregistrare asociat cheii de licență.

Pentru a modifica cheia de licență curentă sau pentru a înregistra un add-on:

1. Autentificați-vă în Control Center folosind un cont de administrator organizație.
2. Mergeți la pagina **Configurare > Licență**.
3. Dați clic pe butonul **+ Adăugare** situat în partea de sus a tabelului.
4. Selectați tipul de înregistrare:
  - **online**. În acest caz, introduceți o cheie de licență validă în câmpul **Cheie de licență**. Cheia de licență va fi verificată și validată online.
  - **Offline**, atunci când nu este disponibilă o conexiune la internet. În acest caz, este necesar să furnizați o cheie de licență și codul de înregistrare asociat acesteia.

Dacă o cheie de licență nu este valabilă, se afișează o eroare de validare ca mesaj deasupra câmpului **Cheie de licență**.

5. Faceți clic pe **Add**. Cheia de licență va fi adăugată în pagina **Licență**, unde puteți verifica detaliile acesteia.
6. Faceți clic pe **Salvare** pentru a aplica modificările. Control Center este repornită și este necesar să vă autentificați din nou pentru a vedea modificările.



#### Notă

Puteți utiliza add-on-urile cât timp dețineți o licență de bază compatibilă valabilă. În caz contrar, veți putea vizualiza caracteristicile, însă nu le veți putea folosi.

### 5.2.3. Verificare detalii licență curentă în curs

Pentru vizualizarea detaliilor unei licențe:

1. Autentificați-vă în Control Center folosind un cont de administrator organizație.
2. Mergeți la pagina **Configurare > Licență**.

Bitdefender GravityZone					
Dine ați venit, Admin					
Panou de bord	+ Adăugare ⌂ Reset - Ștergere ⌚ Actualizare				
Rețea					
Pachete					
Sarcini					
Politici					
Rapoarte					
Carantină					
Conturi					
Activitate utilizator					
Configurare					
Actualizare					
Licență					

Cheie	Stare	Expiră la	Număr de utilizatori	Acțiune
<input type="checkbox"/>	Activ(ă)	01 Mar 2017, 569zile rămase	0/15 Entități, Disponibil pentru server...	

### Pagina Licență

3. În tabel, puteți vizualiza detalii referitoare la cheile de licență.

- Cheie de licență
- Stare cheie licență
- Data expirării și perioada rămasă din licență



### Important

La expirarea licenței, modulele de protecție ale agenților instalați sunt dezactivate. Drept urmare, stațiile de lucru nu mai sunt protejate și nu puteți efectua nicio sarcină de scanare. Orice agent nou instalat va intra în perioada de evaluare.

- Numărul de utilizatori ai licenței

## 5.2.4. Resetarea numărului de utilizări ale licenței

Puteți afla informații despre numărul de utilizatori ai licenței dvs. accesând pagina **Licență**, din coloana **Număr de utilizatori**.

Dacă aveți nevoie să actualizați informațiile referitoare la numărul de utilizatori ai licenței, selectați cheia de licență și dați clic pe butonul ⌂ **Resetare** din partea de sus a tabelului.

## 5.3. Instalarea Endpoint Protection

În funcție de configurația stației și de mediul de rețea, puteți alege să instalați doar agenții de securitate sau să folosiți și un **Security Server**. În cel de-al doilea caz, va trebui să instalați mai întâi Security Server și apoi agenții de securitate.

Vă recomandăm să folosiți Security Server în mediile virtuale, cum ar fi Nutanix, VMware sau Citrix Xen, sau dacă mașinile au resurse hardware limitate.



### Important

Doar Bitdefender Endpoint Security Tools și Bitdefender Tools sunt compatibile pentru conectarea la un Security Server. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Arhitectura GravityZone” (p. 9).

## 5.3.1. Instalarea Security Server

Security Server este o mașină virtuală dedicată care anulează duplicatele și centralizează majoritatea funcțiilor contra programelor periculoase ale clienților antimalware, acționând ca și server de scanare.

Configurația Security Server este specifică mediului în care este instalată. Procedurile de instalare sunt descrise mai jos:

- [Security Server pentru VMware NSX](#)
- [Security Server \(Multi-platformă\) sau pentru VMware vShield](#)
- [Security Server pentru Amazon EC2](#)
- [Security Server pentru Microsoft Azure](#)

### Instalarea Security Server pentru VMware NSX

În mediile VMware NSX, trebuie să configurați serviciul Bitdefender în fiecare cluster pe care doriți să îl protejați. Aplicația dedicată va configura automat toate gazdele din cluster. Toate mașinile virtuale de pe o gazdă sunt conectate automat prin Guest Introspection la instanța Security Server instalată pe gazda respectivă.

Security Server trebuie configurat exclusiv de pe vSphere Web Client.

Pentru a instala serviciul Bitdefender:

1. Conectați-vă la vSphere Web Client.
2. Mergeți la **Securitate & rețea > Instalare** și faceți clic pe secțiunea **Configurare servicii**.
3. Faceți clic pe butonul **Configurație nouă serviciu** (semnul plus). Se deschide fereastra de configurare.
4. Selectați **Guest Introspection** și faceți clic pe **Următorul**.



5. Selectați centrul de date și clusterele pe care doriți să configurați serviciul și faceți clic pe **Următorul**.
6. Selectați rețeaua de stocare și administrare, faceți clic pe **Următorul** și apoi pe **Finalizare**.
7. Reluați pașii de la 3 la 6, selectând de această dată serviciul **Bitdefender**.

Înainte de a continua cu instalarea, asigurați-vă că rețeaua selectată și GravityZone Control Center sunt conectate.

După ce serviciul Bitdefender este instalat, acesta instalează automat Security Server pe toate gazdele ESXi din clusterelor selectate.



### Avertisment

Pentru ca serviciile să funcționeze corespunzător, este foarte important să le instalați în această ordine: mai întâi Guest Introspection și apoi Bitdefender și nu simultan.



### Notă

Pentru informații suplimentare referitoare la adăugarea serviciilor partenere la NSX, consultați [Baza de date VMware NSX](#).

Dacă selectați **Specificat pe gazdă** pentru stocare și administrarea rețelei, verificați dacă Agentul VM este configurat pe gazde atât pentru, Guest Introspection, cât și pentru serviciile Bitdefender.

Security Server are cerințe specifice care depind de numărul de mașini virtuale pe care trebuie să le protejeze. Pentru a ajusta configurația hardware a Security Server:

1. Conectați-vă la VMware vSphere Web Client.
2. Mergeți la **Gazde și cluster**.
3. Selectați clusterul pe care este configurat Security Server și apoi selectați **Obiecte asociate > Mașini virtuale**.
4. Opriți aplicația **Bitdefender**.
5. Faceți clic dreapta pe denumirea aplicației și apoi selectați **Modificare setări...** din meniul contextual.
6. În fereastra **Hardware virtual**, modificați valorile CPU și RAM în funcție de nevoile dvs. și apoi faceți clic pe **OK** pentru a salva modificările.
7. Reporniți aplicația.

**Notă**

Pentru a face upgrade de la VMWare vShield la NSX, consultați acest [articol KB](#).

## Instalarea Security Server Multi-Platformă sau pentru VMware vShield


1. [Conectați-vă la platforma de virtualizare](#)
2. [Instalați Security Server pe gazde](#)

### Conectarea la platforma de virtualizare

Pentru a accesa infrastructura de virtualizare integrată cu Control Center, trebuie să introduceți datele de autentificare pentru fiecare sistem de server virtual disponibil. Control Center folosește datele dumneavoastră pentru a se conecta la infrastructura virtualizată, afișând doar resursele la care aveți acces (așa cum sunt acestea definite în vCenter Server).

Pentru a specifica datele de conectare la serverele de virtualizare:

1. Faceți clic pe numele de utilizator din colțul din dreapta sus al paginii și selectați **Administrare date de autentificare**.



Meniu Rețea > Pachete

2. Mergeți la secțiunea **Mediul virtualizat**.
3. Specificați datele de autentificare necesare.
  - a. Selectați un server din meniul corespunzător.

**Notă**

Dacă meniul nu este disponibil, fie nu s-a configurat încă nicio integrare, fie toate datele au fost deja configurate.

- b. Introduceți numele de utilizator și parola și o descriere sugestivă.

- c. Faceți clic pe butonul ➕ **Adăugare**. Noul set de date este afișat în tabel.

### Notă

Dacă nu ați specificat datele de autentificare, când încercați să parcurgeți inventarul unui sistem vCenter Server vi se va solicita să le introduceți. După ce ați introdus datele, acestea sunt salvate în secțiunea Administrare date de autentificare, astfel încât nu trebuie să le reintroduceți.

## Instalarea Security Server pe gazde

Trebuie să instalați Security Server pe gazde, după cum urmează:

- În mediile VMware cu vShield Endpoint, trebuie să instalați aplicația dedicată pe fiecare gazdă care trebuie protejată. Toate mașinile virtuale de pe o gazdă sunt conectate automat prin vShield Endpoint la instanța Security Server instalată pe gazda respectivă.
- În mediile Nutanix Prism Element, este necesar să instalați un server de securitate pe fiecare sistem gazdă, prin intermediul sarcinii de instalare de la distanță.
- În toate celelalte medii, trebuie să instalați Security Server pe una sau mai multe gazde pentru a include numărul de mașini virtuale care trebuie protejate. Trebuie să aveți în vedere numărul de mașini virtuale protejate, resursele disponibile pentru Security Server pe gazde, precum și conectivitatea în rețea dintre Security Server și mașinile virtuale protejate. Agentul de securitate instalat pe mașinile virtuale se conectează la Security Server prin TCP/IP, folosind detalii configurate la instalare sau printr-o poliță.

În cazul în care Control Center este integrată cu vCenter Server, XenServer și Nutanix Prism Element, puteți configura automat Security Server pe sistemele gazdă din Control Center. Puteți, de asemenea, descărca pachetele Security Server pentru instalarea individuală de pe Control Center.

### Notă

Pentru mediile VMware cu vShield Endpoint, puteți instala Security Server pe gazde exclusiv prin sarcinile de instalare.

## Instalare locală

În toate mediile de virtualizare care nu sunt integrate cu Control Center, trebuie să instalați Security Server pe gazde manual, folosind un pachet de instalare. Pachetul

Security Server poate fi descărcat de pe Control Center în mai multe formate diferite, compatibile cu principalele platforme de virtualizare.

### Descărcarea Pachetelor de instalare Security Server

Pentru a descărca pachetele de instalare Security Server:


1. Mergeți la pagina **Rețea > Pachete**.
2. Selectați pachetul Security Server implicit:
3. Faceți clic pe butonul ➔ **Descărcare** din partea de sus a tabelului și alegeți tipul de pachet din meniu.
4. Salvați pachetele selectate în locația dorită.

### Executarea pachetelor de instalare Security Server

După ce aveți pachetul de instalare, configurați-l pe gazdă folosind instrumentul preferat de configurare a mașinii virtuale.

După configurare, setați Security Server după cum urmează:

1. Accesați consola aplicației din instrumentul de administrare a virtualizării (de exemplu, Clientul vSphere). Alternativ, vă puteți conecta la aplicație prin SSH.
2. Conectați-vă folosind datele implicite.
  - Nume de utilizator: root
  - Parolă: sve
3. Rulați comanda `sva-setup`. Veți accesa interfața de configurare a aplicației.



Interfața de configurare Security Server (meniu principal)

Pentru a naviga prin meniuri și opțiuni, folosiți tasta Tab tastele săgeți. Pentru a selecta o anumită opțiune, apăsați Enter.

#### 4. Configurați setările rețelei.

Security Server folosește protocolul TCP/IP pentru comunicarea cu componentele GravityZone. Puteți configura aplicația pentru a obține automat setările rețelei de la serverul DHCP sau puteți configura manual setările rețelei, în modul descris mai jos:

- a. Din meniul principal, selectați **Configurare rețea**.
- b. Selectați interfața de rețea.
- c. Selectați modul de configurare IP:
  - **DHCP**, dacă doriți ca Security Server să obțină automat setările de rețea de la serverul DHCP.
  - **Static**, dacă un server DHCP este absent sau dacă s-a efectuat o rezervare IP pentru aplicație pe serverul DHCP. În acest caz, trebuie să configurați manual setările de rețea.
    - i. Introduceți numele gazdei, adresa IP, masca de rețea, portalul și serverele DNS în câmpurile corespunzătoare.
    - ii. Selectați **OK** pentru a salva modificările.



#### Notă

Dacă sunteți conectat la aplicație prin clientul SSH, modificarea setărilor de rețea va încheia imediat sesiunea.

#### 5. Configurați setările proxy.

Dacă în rețea se utilizează un server proxy, trebuie să furnizați detaliile acestuia, astfel încât Security Server să poată comunica cu GravityZone Control Center.



#### Notă

Sunt acceptate doar serverele proxy cu date de autentificare de bază.

- a. Din meniul principal, selectați **Configurare proxy internet**.
- b. Introduceți numele gazdei, numele de utilizator, parola și domeniul în câmpurile corespunzătoare.
- c. Selectați **OK** pentru a salva modificările.

6. Configurați adresa Serverului de comunicare.
  - a. Din meniul principal, selectați **Configurare server comunicare**.
  - b. Introduceți adresa serverului de comunicare, inclusiv numărul portului 8443, în formatul următor:  
`https://Communication-Server-IP:8443`  
Alternativ, puteți folosi numele de gazdă al Serverului de comunicare în locul adresei IP.
  - c. Selectați **OK** pentru a salva modificările.

### Instalare de la distanță

Control Center vă permite să instalați de la distanță Security Server pe gazde vizibile folosind sarcinile de instalare.


Pentru a instala Security Server de la distanță pe una sau mai multe gazde:


1. Mergeți la pagina **Rețea**.
2. Selectați **Mașini virtuale** din selectorul de vizualizări.
3. Parcurgeți inventarul VMware, Citrix sau Nutanix și bifați casetele corespunzătoare sistemelor gazdă sau containerelor (Nutanix Prism, vCenter Server, XenServer sau centru de date) dorite. Pentru o selecție rapidă, puteți selecta direct containerul rădăcină (Inventarul Nutanix, VMware sau Citrix). Veți putea selecta gazdele individual din asistentul de instalare.



#### Notă

Nu puteți selecta gazde din diferite foldere.

4. Dați clic pe butonul  **Sarcini** din partea de sus a tabelului și selectați **Instalare Security Server** din meniu. Se afișează fereastra **Instalare Security Server**.



Instalarea Security Server din meniul Sarcini

5. Selectați gazdele pe care doriți să instalați instanțele Security Server.
6. Alegeți setările de configurare pe care doriți să le folosiți.



### Important

Folosirea unor setări comune la rularea mai multor instanțe Security Server simultan necesită ca gazdele să împărtășească același spațiu de stocare, să aibă adrese IP alocate de un server DHCP și să facă parte din aceeași rețea.

Atunci când alegeți să configurați fiecare Security Server în mod diferit, veți putea defini setările pe care le doriți pentru fiecare gazdă în pasul următor al asistentului. Pașii descriși în continuare se aplică în situația în care se folosește opțiunea **Configurați fiecare Security Server**.

7. Faceți clic pe **Înainte**.

8. Introduceți o denumire sugestivă pentru Security Server.
9. În cazul mediilor VMware, selectați containerul în care doriți să includeți Security Server din meniul **Configurare container**.
10. Selectați spațiul de stocare destinație.
11. Selectați tipul de administrare. Se recomandă să instalați aplicația folosind o administrare de disc standard.



### Important

Dacă folosiți alocarea dinamică de resurse (la cerere) și nu mai există spațiu disponibil de stocare a datelor, Security Server va îngheța și, prin urmare, gazda va rămâne neprotejată.

12. Configurați memoria și alocarea resurselor CPU în funcție de procentul de consolidare MV de pe gazdă. Selectați **Scăzut**, **Mediu** sau **Ridicat** pentru a încărca setările recomandate pentru alocarea resurselor sau **Manual** pentru a configura manual alocarea resurselor.
13. Este necesar să setați o parolă de administrator pentru consola Security Server. Setarea unei parole administrative suprascrie parola principală implicită ("sve").
14. Setati fusul orar al aplicației.
15. Selectați tipul de configurare a rețelei pentru rețeaua Bitdefender. Adresa IP a Security Server nu trebuie să se modifice în timp, deoarece este utilizată de agenți Linux pentru comunicare.  
  
Dacă alegeți DHCP, asigurați-vă că ați configurat serverul DHCP pentru rezervarea adresei IP pentru aplicație.  
  
Dacă alegeți opțiunea statică, trebuie să introduceți adresa IP, masca de sub-rețea, portalul și informațiile DNS.
16. Selectați rețeaua vShield și introduceți datele vShield. Eticheta implicită pentru rețeaua vShield este vm-service-vshield-pg.
17. Faceți clic pe **Save**.  
  
Puteți vizualiza și administra sarcina pe pagina **Rețea > Sarcini**.



### Notă

Pentru a face upgrade de la VMWare vShield la NSX, consultați acest [articol KB](#).



**Important**

Instalarea Security Server pe Nutanix prin intermediul unei sarcini de la distanță poate eșua atunci când clusterul Prism Element este înregistrat în Prism Central sau din alte motive. În astfel de situații, se recomandă să efectuați o configurare manuală a Security Server. Pentru detalii suplimentare, consultați acest [articol KB](#).

## Instalarea Security Server pentru Amazon EC2

Puteți utiliza Security Server pentru a vă proteja instanțele Amazon EC2, după cum urmează:

- Configurați Security Server instalat pe rețeaua locală pentru comunicarea cu instanțele Amazon EC2. Astfel, veți putea să utilizați resursele locale, fizice sau virtuale, pentru a proteja și inventarul Amazon EC2.
- Instalați una sau mai multe instanțe Security Server în mediul Amazon EC2, după cum este necesar. În acest caz, urmați procedura descrisă în acest [articol KB](#).

**Important**

- Pentru ca mașinile dvs. EC2 și instanțele Serverului de securitate instalate în inventarul Amazon EC2 să poată comunica, trebuie să configurați corect conexiunile Amazon VPC (Virtual Private Cloud) și Amazon VPN. Pentru informații suplimentare, consultați [documentația Amazon VPC](#).
- Vă recomandăm să instalați Security Server în aceeași regiune Amazon EC2 ca și instanțele pe care doriți să le protejați.

Modul implicit de scanare pentru instanțele EC2 este Scanarea locală (conținutul de securitate este stocat pe agentul de securitate instalat, iar scanarea se execută local pe sistemul respectiv). Dacă doriți să scanați instanțele EC2 folosind un Security Server, este necesar să configurați în mod corespunzător pachetul de instalare al agentului de securitate și politica aplicată.

## Instalarea Security Server pentru Microsoft Azure

Puteți utiliza Security Server pentru a vă proteja mașinile virtuale Microsoft Azure, după cum urmează:

- Configurați Security Server instalat pe rețeaua dumneavoastră locală pentru a comunica cu mașinile virtuale Microsoft Azure. Prin urmare, veți putea utiliza

resursele locale, fizice sau virtuale, pentru a proteja și inventarul Microsoft Azure.

- Instalați una sau mai multe instanțe Security Server în mediul dvs. Microsoft Azure, după cum este necesar. În acest caz, urmați procedura descrisă în acest [articol KB](#).



### Important

- Pentru o funcționare optimă a comunicării între mașinile dumneavoastră virtuale Microsoft Azure și instanțele Serverului de securitate instalate pe inventarul dumneavoastră Microsoft Azure, trebuie să configurați în mod corect rețeaua/sub-rețeaua dumneavoastră virtuală. Pentru mai multe detalii, consultați [Documentația referitoare la rețeaua virtuală Microsoft Azure](#).
- Vă recomandăm să instalați Security Server în aceeași zonă Microsoft Azure ca și cea în care se află mașinile virtuale pe care doriți să le protejați.

Modul implicit de scanare pentru mașinile virtuale Microsoft Azure este Scanarea locală (conținutul de securitate este stocat pe agentul de securitate instalat, iar scanarea se execută local pe sistemul respectiv). Dacă doriți să scanați mașinile virtuale Microsoft Azure folosind un Security Server, este necesar să configurați în mod corespunzător pachetul de instalare al agentului de securitate și politica aplicată.

## 5.3.2. Instalarea agenților de securitate

Pentru a vă proteja stațiile de lucru fizice și virtuale, trebuie să instalați un agent de securitate pe fiecare dintre acestea. Pe lângă administrarea protecției protecției pe punctul de lucru local, agentul de securitate comunică și cu Control Center pentru primirea comenzilor administratorului și pentru transmiterea rezultatelor acțiunilor sale.

Pentru a afla mai multe despre agenții de securitate disponibili, consultați „[Agenți de securitate](#)” (p. 11).

Pe mașinile Windows și Linux, agentul de securitate poate avea două roluri și îl puteți instala după cum urmează:

1. Ca agent de securitate simplu pentru stațiile de lucru.
2. Ca [Releu](#), acționând ca și agent de securitate și ca șiserver de comunicare, proxy și de actualizare pentru alte stații de lucru din rețea.

Puteți instala agenții de securitate pe stații de lucru fizice și virtuale [rulând pachetele de instalare local](#) sau [prin executarea sarcinilor de instalare de la distanță](#) de pe Control Center.

Este foarte important să citiți cu atenție și să urmați instrucțiunile de pregătire a instalării.

În modul normal, agenții de securitate au o interfață de utilizator minimă. Permite utilizatorilor doar să verifice starea de protecție și să ruleze sarcini de securitate de bază (actualizări și scanări), fără a oferi acces la setări.

Dacă este activat de către administratorul de rețea prin intermediul pachetului de instalare și politicii de securitate, agentul de securitate poate rula și în [modul Utilizator privilegiat](#) pe stațiile de lucru Windows, permițând utilizatoului stației de lucru să vizualizeze și să modifice setările politicii. Cu toate acestea, administratorul Control Center poate controla în orice moment ce politici de securitate se aplică, având prioritate față de modul de Utilizator privilegiat.

În mod implicit, limba de afișare pentru interfața utilizatorului de pe stațiile de lucru Windows protejate este setată la momentul instalării, în funcție de limba contului dumneavoastră GravityZone.

Pe Mac, limba de afișare pentru interfața utilizatorului este setată la momentul instalării, în funcție de limba sistemului de operare al stației de lucru. În Linux, agentul de securitate nu are o interfață de utilizator localizată.

Pentru a instala interfața pentru utilizator în altă limbă pe anumite stații de lucru Windows, puteți crea un pachet de instalare și seta limba preferată în opțiunile de configurare ale acestuia. Această opțiune nu este disponibilă pentru stațiile de lucru Mac și Linux. Pentru mai multe informații cu privire la crearea pachetelor de instalare, consultați [„Generarea pachetelor de instalare”](#) (p. 127).

## Pregătirea pentru instalare

Înainte de instalare, urmați pașii pregătitori de mai jos pentru a vă asigura că totul funcționează corect:

1. Asigurați-vă că toate stațiile de lucru țintă îndeplinesc [cerințele minime de sistem](#). Pentru unele stații de lucru, se poate să fie necesară instalarea celui mai recent service pack disponibil sau eliberarea spațiului pe disc. Realizați o listă de stații de lucru care nu îndeplinesc cerințele necesare, pentru a le putea exclude din administrare.
2. Dezinstalați (nu doar dezactivați) orice program antimalware sau software de securitate Internet existent pe stațiile de lucru vizate. Rularea simultană a

agentului de securitate cu alte aplicații pe o stație de lucru poate afecta funcționarea acestora și poate cauza probleme majore de sistem.

Multe dintre programele de securitate incompatibile sunt detectate automat și eliminate în momentul instalării.

Pentru a afla mai multe și pentru a verifica lista programelor software de securitate detectate de Bitdefender Endpoint Security Tools pentru sistemele de operare Windows actuale, consultați [acest articol din Baza de cunoștințe](#).

Pentru a verifica lista programelor software de securitate detectate de Bitdefender Endpoint Security Tools pentru sistemele de operare Windows mai vechi, consultați [acest din Baza de cunoștințe](#).



### Important

Dacă doriți să instalați agentul de securitate pe un computer cu Bitdefender Antivirus for Mac 5.X, trebuie mai întâi să îl dezinstalați manual pe acesta din urmă. Pentru îndrumări, consultați [acest articol KB](#).

3. Pentru instalare este necesară existența privilegiilor de administrare și a accesului la Internet. În cazul în care stațiile de lucru vizate se află într-un domeniu Active Directory, trebuie să utilizați datele de autentificare ale administratorului domeniului pentru o instalare la distanță. În caz contrar, verificați dacă aveți la îndemână datele de autentificare necesare pentru toate stațiile de lucru.
4. Stațiile de lucru trebuie să aibă conectivitate în rețea către aplicația GravityZone.
5. Se recomandă să folosiți o adresă IP statică pentru serverul releu. Dacă nu setați un IP static, folosiți numele de gazdă al mașinii.
6. La instalarea agentului prin intermediul unui releu Linux, trebuie respectate următoarele condiții suplimentare:
  - Endpoint-ul cu rol de Releu trebuie să aibă instalat pachetul Samba (smbclient) versiunea 4.1.0 sau mai recentă și să suporte comanda `net binary/command`, astfel încât să poată instala de la distanță agenți Windows.



### Notă

De regulă, funcționalitatea `net binary/command` este livrată împreună cu pachetele samba-client și/sau samba-common. Pe anumite distribuții Linux (precum CentOS 7.4), comanda `net` se instalează numai în cazul instalării versiunii complete a suitei Samba (Common + Client + Server). Asigurați-vă că pe endpoint-ul cu rol de Releu este disponibilă comanda `net`.

- Stațiile de lucru Windows trebuie să aibă activate funcțiile Partajare administrativă și Partajare rețea.
  - Stațiile de lucru Linux și Mac vizate trebuie să aibă SSH activat.
7. Începând cu macOS High Sierra (10.13), după instalarea manuală sau de la distanță a Endpoint Security for Mac, utilizatorilor li se solicită să aprobe extensiile kernel Bitdefender pe computerele lor. Este posibil ca anumite caracteristici Endpoint Security for Mac să nu funcționeze până când utilizatorii nu aprobă extensiile kernel Bitdefender. Pentru a elimina intervenția utilizatorului, puteți pre-aproba extensiile kernel ale Bitdefender prin adăugarea lor în lista de excepții utilizând un instrument de administrare a dispozitivelor mobile.
  8. La instalarea agentului într-un inventar Amazon EC2, configurați grupele de securitate asociate cu instanțele pe care doriți să le protejați în **Tablou de comandă Amazon EC2 > Rețea & Securitate**, astfel:
    - Pentru instalarea de la distanță, permiteți accesul SSH\* din instanța EC2.
    - Pentru instalarea locală, permiteți accesul SSH\* și RDP (Remote Desktop Protocol) pentru calculatorul de pe care vă conectați.

\* Pentru instalarea de la distanță pe instanțele Linux trebuie să permiteți autentificarea SSH cu nume de utilizator și parolă.
  9. Atunci când instalați agentul într-un inventar Microsoft Azure:
    - Mașina virtuală vizată trebuie să se afle în aceeași rețea virtuală ca și aplicația virtuală GravityZone.
    - Mașina virtuală vizată trebuie să se afle în aceeași rețea virtuală cu un Releu care comunică cu aplicația virtuală GravityZone atunci când acesta din urmă se află în altă rețea.

## Instalare locală

O modalitate în care puteți instala agentul de securitate pe o stație de lucru este aceea de a rula local un pachet de instalare.

Puteți crea și gestiona pachetele de instalare în pagina **Rețea și pachete**.

Bitdefender GravityZone					
Bine ați venit, Admin					
Panou de bord	+ Adăugare + Descărcare - Ștergere Actualizare				
Rețea					
Pachete	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sarcini	<input type="checkbox"/>	Security Server Virtual Appliance	Security Server	Română	Security for Virtualized Environments Security Server
Politici					Pregătit pentru descărcare
Rapoarte					
Carantină					

## Pagina pachete

După ce ați instalat primul client, acesta va fi utilizat pentru a detecta alte stații de lucru din aceeași rețea, pe baza mecanismului de Descoperire rețea. Pentru informații detaliate referitoare la descoperirea rețelei, consultați „Cum funcționează opțiunea de descoperire a rețelei” (p. 146).

Pentru a instala local agentul de securitate pe o stație de lucru, urmați acești pași:

1. Creați un pachet de instalare conform necesităților dumneavoastră.



### Notă

Pasul nu este obligatoriu dacă un pachet de instalare a fost deja creat pentru rețeaua de sub contul dumneavoastră.

2. Descărcați pachetul de instalare pe stația de lucru țintă.

Alternativ, puteți trimite link-urile de descărcare a pachetului de instalare prin e-mail mai multor utilizatori din rețeaua dumneavoastră.

3. Executați pachetul de instalare pe stația de lucru țintă.

## Generarea pachetelor de instalare

Pentru a crea un pachet de instalare:

1. Conectați-vă și autentificați-vă la Control Center.
2. Mergeți la pagina **Rețea > Pachete**.
3. Dați clic pe butonul **+ Adăugare** situat în partea de sus a tabelului. Va apărea o fereastră de configurare.

Pachet nou stații de lucru

General

Nume: \*

Description:

Limbă:

Română ▾

Module:

☒ Antimalware  
☒ Advanced Threat Control  
☒ Firewall  
☒ Control Conținut  
☒ Control dispozitive  
☐ Utilizator privilegiat

Roluri:

☐ Relay ⓘ
 ☐ Protecție Exchange ⓘ

Mod scanare ⓘ

#### Creare pachete - Opțiuni

- Introduceți o denumire sugestivă și o descriere pentru pachetul de instalare pe care doriți să îl creați.
- Din câmpul **Limbă**, selectați limba dorită pentru interfața clientului.



#### Notă

Această opțiune este disponibilă doar pentru sistemele de operare Windows.

- Selectați modulele de protecție pe care doriți să le instalați.



#### Notă

Se vor instala doar modulele suportate pentru fiecare sistem de operare. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „[Agenți de securitate](#)” (p. 11).

- Selectați rolul stației de lucru țintă:
  - Releu**, pentru a crea pachetul pentru o stație de lucru cu rol de Releu. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „[Relay](#)” (p. 12)

**Avertisment**

Rolul de releu nu este compatibil cu sistemele de operare mai vechi. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Sisteme de operare suportate” (p. 26).

- **Server de cache pentru administrarea patch-urilor**, pentru a transforma releul într-un server intern pentru distribuirea patch-urilor software. Acest rol este afișat atunci când este selectat rolul de releu. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Server de cache pentru patch-uri” (p. 13)
  - **Protecție Exchange**, pentru instalarea modulelor de protecție pentru serverele Microsoft Exchange, inclusiv funcțiile antimalware, antispam, filtrare conținut și atașamente pentru traficul de e-mail Exchange și scanare antimalware la cerere a bazelor de date Exchange. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Instalarea Exchange Protection” (p. 155).
8. **Eliminare concurență.** Se recomandă să selectați această casetă pentru a elimina automat orice software de securitate necompatibil în timp ce agentul Bitdefender se instalează pe endpoint. Prin deselectarea acestei opțiuni, agentul Bitdefender se va instala alături de soluția de securitate existentă. Puteți elimina manual soluția de securitate instalată anterior mai târziu, cu propriul dvs. risc.

**Important**

Rularea simultană a agentului Bitdefender cu alte software-uri de securitate pe un endpoint le poate afecta funcționarea și poate cauza probleme majore în sistem.

9. **Mod scanare.** Alegeți tehnologia de scanare care se potrivește cel mai bine cu mediul de rețea și resursele stațiilor dvs. de lucru. Puteți defini modul de scanare selectând unul dintre următoarele tipuri:
- **Automat.** În acest caz, agentul de securitate va detecta automat configurația stației de lucru și va adapta în mod corespunzător tehnologia de scanare:
    - Scanare centralizată în cloud public sau privat (cu Security Server) cu fallback pe Scanare hibrid (motoare light), pentru calculatoarele fizice cu performanțe hardware scăzute și pentru mașinile virtuale. Acest caz necesită ca cel puțin un Security Server să fie instalat în rețea.
    - Scanare locală (cu motoare full) pentru calculatoarele fizice cu performanță hardware ridicată.



- Scanare locală pentru instanțele EC2 și mașinile virtuale Microsoft Azure.

**Notă**

Calculatoarele cu performanță scăzută sunt considerate a avea frecvența procesorului mai mică decât 1.5 GHz sau memorie RAM mai mică decât 1 GB.

- **Personalizat.** În acest caz, puteți configura modul de scanare alegând între mai multe tipuri de tehnologii de scanare pentru mașini fizice și virtuale:
  - Scanare centralizată în cloud public sau privat (cu Security Server), care poate avea fallback\* pe Scanarea locală (cu motoare full) sau Scanarea hibridă (cu motoare light).
  - Scanare hibrid (cu motoare light)
  - Scanare locală (cu motoare full)

Modul implicit de scanare pentru instanțele EC2 este Scanarea locală (conținutul de securitate este stocat pe agentul de securitate instalat, iar scanarea se execută local pe sistemul respectiv). Dacă doriți să scanați instanțele EC2 folosind un Security Server, este necesar să configurați în mod corespunzător pachetul de instalare al agentului de securitate și politica aplicată.

Modul implicit de scanare pentru mașinile virtuale Microsoft Azure este Scanarea locală (conținutul de securitate este stocat pe agentul de securitate instalat, iar scanarea se execută local pe sistemul respectiv). Dacă doriți să scanați mașinile virtuale Microsoft Azure folosind un Security Server, este necesar să configurați în mod corespunzător pachetul de instalare al agentului de securitate și politica aplicată.

\* Atunci când se folosește scanarea cu motoare duble, dacă primul motor este indisponibil, se va folosi motorul de rezervă (fallback). Consumul de resurse și gradul de utilizare a rețelei vor depinde de motoarele folosite.

Pentru mai multe informații privind tehnologiile de scanare disponibile, consultați „[Motoare de scanare](#)” (p. 3)

**Avertisment**





Disponibilitatea modurilor de scanare este limitată la agenții de securitate vechi. Endpoint Security suportă numai Scanarea locală, în timp ce Bitdefender Tools suportă numai Scanarea centralizată.

10. **Configurați stația de lucru cu vShield atunci când este detectat un mediu VMware integrat cu vShield.** Această opțiune poate fi utilizată atunci când pachetul de instalare este instalat pe o mașină virtuală de pe un mediu VMware integrat cu vShield. În acest caz, stația de lucru VMware vShield va fi instalată pe mașina țintă în locul agentului de securitate Bitdefender.

**Important**

Această opțiune este destinată instalărilor de la distanță, nu și celor locale. În cazul instalării locale în mediul VMware integrat cu vShield, aveți posibilitatea de a descărca pachetul Integrat cu vShield.

11. Atunci când personalizați motoarele de scanare folosind scanarea în cloud-ul public sau privat (Security Server), vi se solicită să selectați serverele Security Server instalate local pe care doriți să le utilizați și să configurați prioritatea acestora în secțiunea **Alocare Security Server**:

- Dați clic pe lista Security Server din capătul de tabel. Se afișează lista de Security Server detectate.
- Selectați o entitate.
- Dați clic pe butonul  **Adăugare** din capătul de coloană **Acțiuni**.  
Se adaugă Security Server în listă.
- Urmați aceiași pași pentru a adăuga mai multe servere de securitate, dacă sunt disponibile. În acest caz, le puteți configura prioritatea folosind săgețile  sus și  jos disponibile în partea dreaptă a fiecărei entități. Când primul Security Server nu este disponibil, va fi luat în considerare următorul și așa mai departe.
- Pentru a șterge o entitate din listă, dați clic pe butonul  **Ștergere** din partea de sus a tabelului.

Puteți alege să criptați conexiunea la Security Server selectând opțiunea **Utilizare SSL**.

12. **Diverse.** Puteți configura următoarele opțiuni pentru mai multe tipuri de fișiere de pe stațiile de lucru țintă:
- **Transmite imagine de memorie aferentă avariei.** Selectați această opțiune astfel încât fișierele de imagini de memorie să fie trimise la Laboratoarele Bitdefender pentru analiză în cazul în care agentul de securitate se blochează. Imaginile de memorie aferente avariilor vor ajuta inginerii noștri

să își dea seama ce a cauzat problema și să prevină reapariția ei. Nu vor fi transmise informații cu caracter personal.

- **Transmiterea fișierelor din carantină către Laboratoarele Bitdefender la fiecare (ore).** În mod implicit, fișierele aflate în carantină sunt trimise automat la Laboratoarele Bitdefender din oră în oră. Puteți edita intervalul de timp când sunt trimise fișierele aflate în carantină. Fișierele mostră vor fi analizate de către cercetătorii Bitdefender în materie de malware. Dacă este confirmată prezența unui malware, va fi lansată o semnătură care să permită ștergerea acestuia.
  - **Transmitere fișiere executabile suspecte către Bitdefender.** Selectați această opțiune astfel încât fișierele care par nesigure sau prezintă un comportament suspect să fie trimise către Laboratoarele Bitdefender pentru analiză.
13. Selectați **Scanare înainte de instalare** dacă doriți să vă asigurați că ați curățat mașinile înainte de a instala clientul pe acestea. Se va efectua o scanare rapidă în cloud pe mașinile vizate, înainte de pornirea instalării.
14. Pe stațiile de lucru Windows, Bitdefender Endpoint Security Tools este instalat în directorul implicit de instalare. Selectați **Utilizare cale de instalare implicită** dacă doriți să instalați Bitdefender Endpoint Security Tools într-o altă locație. În acest caz, introduceți calea dorită în câmpul corespunzător. Folosiți convențiile Windows la introducerea căii (de exemplu, D:\folder). Dacă folderul specificat nu există, acesta va fi generat în timpul instalării.

Pe endpoint-urile Linux, Bitdefender Endpoint Security Tools este instalat implicit în directorul /opt. Prin selectarea opțiunii **Utilizare cale personalizată de instalare**, puteți instala agentul într-o altă cale, cu unele limitări. Bitdefender Endpoint Security Tools nu este compatibil cu instalarea în următoarele căi personalizate:

- Orice cale care nu începe cu slash (/), cu excepția %PROGRAMFILES%, care se interpretează ca /opt.
- Orice cale din /tmp sau /proc.
- Orice cale care conține următoarele caractere speciale: \$, !, \*, ?, ", ', ` , \, (, ), [, ], {, }.
- Specificatorul de sistem (%).

Instalarea pe o cale personalizată nu este suportată nici pe sistemele Linux cu glibc mai vechi de 2.21.

**Important**

La utilizarea unei căi personalizate, asigurați-vă că aveți pachetul corect de instalare pentru fiecare platformă.

15. Dacă doriți, puteți seta o parolă pentru a împiedica utilizatorii să ștergă protecția. Selectați **Configurare parolă dezinstalare** și introduceți parola dorită în câmpurile corespunzătoare.
16. Dacă stațiile de lucru țintă sunt în Inventarul de rețea sub **Grupuri personalizate**, le puteți muta într-un anumit director imediat după finalizarea configurării agentului de securitate.
- Selectați **Utilizare folder personalizat** și alegeți un folder din tabelul corespunzător.
17. În secțiunea **Agent de instalare**, alegeți entitatea la care se vor conecta stațiile de lucru țintă pentru instalarea și actualizarea clientului:

- **Aplicația GravityZone**, atunci când stațiile de lucru se conectează direct la aplicația GravityZone.

În acest caz, puteți defini de asemenea:

- Un server de comunicații personalizat introducând IP-ul sau numele de gazdă al acestuia, dacă este necesar.
  - Setări proxy, dacă stațiile de lucru țintă comunică cu aplicația GravityZone prin proxy. În acest caz, selectați **Utilizare proxy pentru comunicații** și introduceți setările de proxy necesare în câmpurile de mai jos.
- **Relev Endpoint Security**, dacă doriți să conectați stațiile de lucru la un client de tip releu instalat în rețeaua dvs. Toate mașinile cu rolul de releu detectate în rețeaua dvs. vor fi afișate în tabelul afișat mai jos. Selectați mașina de tip releu dorită. Stațiile de lucru conectate vor comunica cu Control Center exclusiv prin releul specificat.

**Important**

Portul 7074 trebuie să fie deschis pentru ca instalarea prin Bitdefender Endpoint Security Tools Relay să funcționeze.

18. Faceți clic pe **Save**.


Pachetul nou creat va fi adăugat în lista de pachete.

**Notă**

Setările configurate în cadrul unui pachet de instalare se vor aplica pe stațiile de lucru imediat după instalare. Imediat după aplicarea politicii de securitate la nivelul clientului, setările configurate în cadrul politicii vor intra în vigoare, înlocuind anumite setări din pachetul de instalare (cum ar fi serverele de comunicații sau setările proxy).

**Descărcați pachetele de instalare**

Pentru a descărca pachetele de instalare ale agenților de securitate:

1. Înregistrați-vă în Control Center de pe stația de lucru pe care doriți să instalați protecția.
2. Mergeți la pagina **Rețea > Pachete**.
3. Selectați pachetul de instalare pe care doriți să îl descărcați.
4. Faceți clic pe butonul  **Descărcare** din partea de sus a tabelului și selectați tipul de instalare pe care doriți să o utilizați. Există două tipuri de fișiere de instalare:
  - **Aplicație de descărcare.** Aplicația de descărcare descarcă mai întâi setul complet de instalare de pe serverele cloud ale Bitdefender și apoi demarează instalarea. Este de dimensiuni reduse și poate fi rulată atât pe sistemele de 32, cât și pe cele de 64 de biți (ceea ce ușurează distribuția). Dezavantajul este că necesită o conexiune activă la Internet.
  - **Kit complet.** Kit-urile complete de instalare sunt mai mari și trebuie să ruleze pe un anumit tip de sistem de operare.

Setul complet va fi utilizat pentru a instala protecția pe stațiile de lucru cu o conexiune slabă sau chiar inexistentă la internet. Descărcați acest fișier pe o stație de lucru conectată la Internet și apoi distribuiți-l pe alte stații de lucru folosind un mediu de stocare extern sau un director partajat în rețea.

**Notă**

Versiuni cu kit complet disponibile:

- **Windows OS:** sisteme pe 32 de biți și pe 64 de biți
- **Versiuni mai vechi ale sistemului de operare Windows:** sisteme pe 32 sau 64 de biți
- **Linux OS:** sisteme pe 32 de biți și pe 64 de biți
- **macOS:** numai sisteme pe 64 de biți

Asigurați-vă că folosiți versiunea corectă pentru stația de lucru pe care instalați.

5. Salvați fișierul pe stația de lucru.



### Avertisment

- Executabilul de descărcare nu trebuie redenumit. În caz contrar, nu veți putea descărca fișierele de instalare de pe serverul Bitdefender.

6. În plus, dacă ați ales Aplicația de descărcare, puteți crea un pachet MSI pentru stațiile de lucru Windows. Pentru informații suplimentare, consultați [acest articol KB](#).

### Trimitere link-uri de descărcare pachete de instalare prin e-mail

Este posibil să trebuiască să informați rapid ceilalți utilizatori că pot descărca un pachet de instalare. În acest caz, urmați pașii de mai jos:

1. Mergeți la pagina **Rețea > Pachete**.
2. Selectați pachetul de instalare dorit.
3. Faceți clic pe butonul  **Trimitere link-uri descărcare** din partea de sus a tabelului. Va apărea o fereastră de configurare.
4. Introduceți adresa de e-mail a fiecărui utilizator care urmează să primească link-ul de descărcare a pachetului de instalare. Apăsați Enter după fiecare adresă de e-mail.

Asigurați-vă că fiecare adresă de e-mail introdusă este validă.

5. Dacă doriți să vizualizați link-urile de descărcare înainte de trimiterea acestora prin e-mail, faceți clic pe butonul **Link-uri de instalare**.
6. Faceți clic pe **Trimitere**. Un e-mail care conține link-ul de instalare este trimis fiecărei adrese de e-mail specificate.

### Rularea pachetelor de instalare

Pentru ca instalarea să funcționeze, pachetul de instalare trebuie rulat folosind privilegiile de administrator.

Pachetul se instalează diferit pe fiecare sistem de operare, după cum urmează:

- Pe sistemele de operare Windows și macOS:

1. Pe stația de lucru țintă, descărcați fișierul de instalare de pe Control Center sau copiați-l dintr-o unitate de partajare a rețelei.
2. Dacă descărcați setul complet, extrageți fișierele din arhivă.
3. Executați fișierul executabil.
4. Urmăți instrucțiunile de pe ecran.

**Notă**

Pe macOS, după instalarea Endpoint Security for Mac, utilizatorilor li se va solicita să aprobe extensiile kernel ale Bitdefender pe computerele lor. Anumite caracteristici ale agentului de securitate nu vor funcționa decât în momentul în care utilizatorii aprobă extensiile kernel ale Bitdefender. Pentru detalii, consultați [acest articol KB](#).

- Pe sistemele de operare Linux:
  1. Conectați-vă și autentificați-vă la Control Center.
  2. Descărcați sau copiați fișierul de instalare pe stația de lucru țintă.
  3. Dacă descărcați setul complet, extrageți fișierele din arhivă.
  4. Obțineți privilegiile de rădăcină executând comanda `sudo su`.
  5. Modificați permisiunile asupra fișierului de instalare pentru a-l putea executa:

```
# chmod +x installer
```

6. Rulați fișierul de instalare:

```
# ./installer
```

7. Pentru a verifica dacă agentul a fost instalat pe stația de lucru, executați următoarea comandă:

```
$ service bd status
```

Duoă ce agentul de securitate a fost instalat, stația de lucru va apărea ca administrată în Control Center (pagina **Rețea**), în câteva minute.



### Important

Dacă utilizați VMware Horizon View Persona Management, vă recomandăm să configurați Politica grupului activ de directoare pentru a exclude următoarele procese Bitdefender (fără calea completă):

- `bdredline.exe`
- `epag.exe`
- `epconsole.exe`
- `epintegrationservice.exe`
- `epprotectedservice.exe`
- `epsecurityservice.exe`
- `epupdateservice.exe`
- `epupdateserver.exe`

Aceste excepții trebuie să fie aplicate atât timp cât agentul de securitate rulează la nivelul stației de lucru. Pentru detalii, consultați această [pagină cu documentație VMware Horizon](#).

## Instalare de la distanță

Control Center vă permite să instalați agentul de securitate pe stațiile de lucru din mediile de lucru integrate cu Control Center, cât și pe alte stații de lucru detectate în rețea, cu ajutorul sarcinilor de instalare. În mediile VMware, instalarea de la distanță se bazează pe VMware Tools, în timp ce în mediile Citrix XenServer și Nutanix Prism Element, se bazează pe partajările pentru administratori Windows și SSH.

Odată ce agentul de securitate este instalat pe o stație de lucru, este posibil să dureze câteva minute până când restul stațiilor de lucru din rețea devin vizibile în Control Center.

Bitdefender Endpoint Security Tools include un mecanism automat de descoperire a rețelei care permite detectarea stațiilor de lucru care nu sunt în Active Directory. Stațiile de lucru detectate sunt afișate ca fiind **neadministrate** pe pagina **Rețea**, modul de vizualizare **Calculatoare**, în **Grupuri personalizate**. Control Center șterge automat stațiile de lucru Active Directory din lista de stații de lucru detectate.

Pentru a permite descoperirea rețelei, trebuie să aveți Bitdefender Endpoint Security Tools instalat deja pe cel puțin o stație de lucru din rețea. Această stație de lucru va fi utilizată pentru a scana rețeaua și a instala Bitdefender Endpoint Security Tools pe stațiile de lucru neprotejate.



Pentru informații detaliate referitoare la descoperirea rețelei, consultați „Cum funcționează opțiunea de descoperire a rețelei” (p. 146).

## Cerințe pentru instalarea de la distanță

Pentru ca instalarea de la distanță să funcționeze:

- Pe Windows:
  - Trebuie activată partajarea administrativă admin\$. Configurați fiecare stație de lucru vizată pentru ca aceasta să nu utilizeze partajarea avansată de fișiere.
  - Configurați funcția Controlul contului utilizatorului (UAC - User Account Control) în funcție de sistemul de operare care rulează pe stațiile de lucru vizate. În cazul în care stațiile de lucru sunt într-un domeniu Active Directory, puteți utiliza o politică de grup pentru a configura funcția Controlul contului utilizatorului. Pentru detalii, consultați [acest articol KB](#).
  - Dezactivați Firewall-ul Windows sau configurați-l pentru a permite traficul prin intermediul protocolului de Partajare fișiere și imprimante (File and Printer Sharing).



### Notă

Implementarea la distanță funcționează doar pe sistemele de operare moderne, începând cu Windows 7 / Windows Server 2008 R2, pentru care Bitdefender acordă suport complet. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Sisteme de operare suportate” (p. 26).

- Pe Linux: trebuie activat SSH.
- Pe macOS: trebuie activate autentificarea de la distanță și partajarea fișierelor.


## Rularea sarcinilor de instalare de la distanță

Pentru a rula o sarcină de instalare de la distanță:

1. Conectați-vă și autentificați-vă la Control Center.
2. Mergeți la pagina **Rețea**.
3. Selectați **Calculatoare și Mașini virtuale** din selectorul de vederi.
4. Selectați grupul dorit din fereastra din stânga. Entitățile din grupul selectat sunt afișate în tabelul din fereastra din dreapta.

**Notă**

Opțional, puteți aplica filtre pentru a afișa exclusiv stațiile de lucru neadministrate. Dați clic pe meniul **Filtre** și selectați următoarele opțiuni: **Neadministrat** din fila **Securitate** și **Toate obiectele recursiv** din fila **Adâncime**.

5. Selectați entitățile (stațiile de lucru sau grupurile de stații de lucru) pe care doriți să instalați protecția.
6. Faceți clic pe butonul  **Sarcini** din partea din dreapta sus a tabelului și selectați **Instalare**.

Se afișează asistentul **Instalare client**.

Instalare client


Opțiuni

☒ Acum

☐ Programat

☐ Repornire automată (dacă este cazul)

Administrare date de autentificare

	Utilizator	Parolă	Description	Acțiune
<input type="checkbox"/>	admin	*****		

Salvare

Anulare

Instalarea Bitdefender Endpoint Security Tools din meniul Sarcini

7. În secțiunea **Opțiuni**, configurați timpul de instalare:
  - **Acum**, pentru a lansa instalarea imediat.
  - **Programat**, pentru a configura intervalul de recurență al instalării. În acest caz, selectați intervalul de timp dorit (orar, zilnic sau săptămânal) și configurați-l conform necesităților dvs.

**Notă**

De exemplu, dacă sunt necesare anumite operațiuni pe mașina țintă înainte de a instala clientul (cum ar fi dezinstalarea altor aplicații și repornirea sistemului de operare), puteți programa sarcina de instalare să ruleze la fiecare

2 ore. Sarcina va începe pe fiecare mașină țintă la fiecare 2 ore până la finalizarea cu succes a instalării.

8. Dacă doriți ca stațiile de lucru țintă să fie repornite automat pentru finalizarea instalării, selectați **Repornire automată (dacă este necesar)**.
9. În secțiunea **Administrare date de autentificare**, specificați drepturile de administrare necesare pentru autentificarea de la distanță pe stațiile de lucru țintă. Puteți adăuga datele de autentificare introducând numele de utilizator și parola pentru fiecare sistem de operare țintă.



### Important

Pentru stații de lucru cu sistem de operare Windows 8.1, este necesar să furnizați datele de autentificare ale contului de administrator încorporat sau ale unui cont de administrator de domeniu. Pentru mai multe informații, consultați [acest articol KB](#).

Pentru a adăuga datele SO necesare:


- a. Introduceți numele de utilizator și parola unui cont de administrator în câmpurile corespunzătoare din capul de tabel.

În cazul în care calculatoarele sunt într-un domeniu, este suficient să introduceți datele de autentificare ale administratorului de domeniu.

Folosiți convențiile Windows la introducerea denumirii contului de utilizator:

- Pentru mașinile Active Directory folosiți următoarele sintaxe: `username@domain.com` și `domain\username`. Pentru a vă asigura că datele de autentificare introduse vor funcționa, adăugați-le în ambele forme (`user@domain.com` și `domain\user`).
- Pentru mașinile din grupul de lucru, e suficient să introduceți numai numele de utilizator, fără numele grupului de lucru.

Opțional, puteți adăuga o descriere care vă va ajuta să identificați cu mai multă ușurință fiecare cont.

- b. Faceți clic pe butonul  **Adăugare**. Contul este adăugat la lista de date de autentificare.

**Notă**

Datele specificate sunt salvate automat în secțiunea **Administrare date de autentificare**, astfel încât nu trebuie să le reintroduceți. Pentru a accesa funcția de Administrare date de autentificare, nu trebuie decât să dați clic pe numele dvs. de utilizator din colțul din dreapta sus al consolei.

**Important**

Dacă datele de autentificare furnizate nu sunt valabile, instalarea aplicației client va eșua pe stațiile de lucru respective. Asigurați-vă că actualizați datele de autentificare pentru sistemul de operare introduse în funcționalitatea de Administrare date de autentificare atunci când acestea se schimbă pe stațiile de lucru țintă.

10. Selectați casețele corespunzătoare conturilor pe care doriți să le folosiți.

**Notă**

Dacă nu ați selectat datele de autentificare, se va afișa un mesaj de avertizare. Acest pas este obligatoriu pentru instalarea de la distanță a agentului de securitate pe stațiile de lucru.

11. În secțiunea **Agent de instalare**, alegeți entitatea la care se vor conecta stațiile de lucru țintă pentru instalarea și actualizarea clientului:

- **Aplicația GravityZone**, atunci când stațiile de lucru se conectează direct la aplicația GravityZone.

În acest caz, puteți defini de asemenea:

- Un server de comunicații personalizat introducând IP-ul sau numele de gazdă al acestuia, dacă este necesar.
  - Setări proxy, dacă stațiile de lucru țintă comunică cu aplicația GravityZone prin proxy. În acest caz, selectați **Utilizare proxy pentru comunicații** și introduceți setările de proxy necesare în câmpurile de mai jos.
- **Relev Endpoint Security**, dacă doriți să conectați stațiile de lucru la un client de tip releu instalat în rețeaua dvs. Toate mașinile cu rolul de releu detectate în rețeaua dvs. vor fi afișate în tabelul afișat mai jos. Selectați mașina de tip releu dorită. Stațiile de lucru conectate vor comunica cu Control Center exclusiv prin releul specificat.

**Important**

Portul 7074 trebuie să fie deschis pentru ca instalarea prin agentul releu să funcționeze.

Instalator

Instalator:

Nume	IP	Denumire server personaliz...	Eticheta
<input type="text" value="CO_SUPA"/>	<input type="text" value="192.168.0.183"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="N/A"/>
<input type="text" value="FC-WIN7-X64-01"/>	<input type="text" value="192.168.3.80"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="N/A"/>

Prima pagină ← Pagina  din 1 → Ultima pagină  2 obiecte

12. Utilizați secțiunea **Ținte suplimentare** dacă doriți să instalați clientul pe anumite mașini din rețeaua dumneavoastră care nu sunt incluse în inventarul rețelei. Extindeți secțiunea și introduceți adresa IP sau numele de domeniu pentru mașinile respective în câmpul dedicat, separate printr-o virgulă. Puteți adăuga numărul necesar de adrese IP.
13. Trebuie să selectați un pachet de instalare pentru instalarea curentă. Dați clic pe lista **Utilizare pachet** și selectați pachetul de instalare dorit. Puteți găsi aici toate pachetele de instalare create anterior pentru contul dumneavoastră, precum și pachetul de instalare implicit disponibil în Control Center.
14. Dacă este necesar, puteți modifica o parte din setările pachetului de instalare făcând clic pe butonul **Personalizare** de lângă câmpul **Utilizare pachet**.  
Setările pachetului de instalare vor apărea mai jos și veți putea efectua modificările de care aveți nevoie. Pentru a afla mai multe despre modificarea pachetului de instalare, consultați „[Generarea pachetelor de instalare](#)” (p. 127).  
Dacă doriți să salvați modificările ca pachet nou, selectați opțiunea **Salvare ca pachete** situată în partea de jos a listei de setări a pachetului și introduceți o denumire pentru noul pachet de instalare.
15. Faceți clic pe **Save**. Va apărea un mesaj de confirmare.

Puteți vizualiza și administra sarcina pe pagina **Rețea > Sarcini**.



### Important

Dacă utilizați VMware Horizon View Persona Management, vă recomandăm să configurați Politica grupului activ de directoare pentru a exclude următoarele procese Bitdefender (fără calea completă):

- `bdredline.exe`
- `epag.exe`
- `epconsole.exe`
- `epintegrationservice.exe`
- `epprotectedservice.exe`
- `epsecurityservice.exe`
- `epupdateservice.exe`
- `epupdateserver.exe`

Aceste excepții trebuie să fie aplicate atât timp cât agentul de securitate rulează la nivelul stației de lucru. Pentru detalii, consultați această [pagină cu documentație VMware Horizon](#).

## Pregătirea sistemelor Linux pentru scanarea la accesare

Bitdefender Endpoint Security Tools pentru Linux include funcția de scanare la accesare, care funcționează cu anumite distribuții Linux și versiuni de kernel. Pentru mai multe informații, consultați [cerințele de sistem](#).

În continuare veți afla cum să compilați manual modulul DazukoFS.

### Compilarea manuală a modulului DazukoFS

Urmați pașii de mai jos pentru a compila DazukoFS pentru versiunea de kernel a sistemului și apoi încărcați modulul:

1. Descărcați headerele de kernel corespunzătoare.

- Pe sistemele **Ubuntu**, executați comanda următoare:

```
$ sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`
```

- Pe sistemele **RHEL/CentOS**, executați comanda următoare:

```
$ sudo yum install kernel-devel kernel-headers-`uname -r`
```

2. Pe sistemele **Ubuntu**, aveți nevoie de build-essential:

```
$ sudo apt-get install build-essential
```

3. Copiați și extrageți codul sursă DazukoFS în directorul preferat:

```
# mkdir temp
# cd temp
# cp /opt/BitDefender/share/modules/dazukofs/dazukofs-source.tar.gz
# tar -xzf dazukofs-source.tar.gz
# cd dazukofs-3.1.4
```

4. Compilați modulul:

```
# make
```

5. Instalați și încărcați modulul:

```
# make dazukofs_install
```

### Cerințele pentru utilizarea scanării la accesare cu DazukoFS

Pentru ca DazukoFS și scanarea la accesare să funcționeze bine împreună, trebuie să se îndeplinească o serie de condiții. Vă rugăm să verificați dacă oricare dintre afirmațiile de mai jos se aplică sistemului dumneavoastră Linux și să urmați instrucțiunile pentru a evita eventualele probleme.

- Politica SELinux trebuie să fie dezactivată sau setată pe nivelul **permisiv**. Pentru a verifica și ajusta setările politicii SELinux, editați fișierul /etc/selinux/config.

- Bitdefender Endpoint Security Tools este compatibil exclusiv cu versiunea DazukoFS inclusă în pachetul de instalare. Dacă DazukoFS este deja instalat pe sistem, îndepărtați-l înainte de a instala Bitdefender Endpoint Security Tools.
- DazukoFS suportă doar anumite versiuni kernel. Dacă pachetul DazukoFS furnizat împreună cu Bitdefender Endpoint Security Tools nu este compatibil cu versiunea kernel a sistemului, încărcarea modulului nu va reuși. În acest caz puteți fie actualiza kernelul conform versiunii suportate sau puteți recompila modulul DazukoFS pentru versiunea dvs. de kernel. Puteți găsi pachetul DazukoFS în directorul de instalare Bitdefender Endpoint Security Tools:

/opt/BitDefender/share/modules/dazukofs/dazukofs-modules.tar.gz

- Atunci când partajați fișiere folosind servere dedicate precum NFS, UNFSv3 sau Samba, trebuie să porniți serviciile în următoarea ordine:

1. Activați scanarea la accesare prin intermediul politicii din Control Center.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul administratorului GravityZone.

2. Porniți serviciul de partajare în rețea.

Pentru NFS:

```
# service nfs start
```

Pentru UNFSv3:

```
# service unfs3 start
```

Pentru Samba:

```
# service smb start
```



### Important

Pentru serviciul NFS, DazukoFS este compatibil doar cu serverul de utilizatori NFS User Server.



## Cum funcționează opțiunea de descoperire a rețelei

În afara integrării cu Active Directory, GravityZone include și un mecanism automat de descoperire a rețelei, dedicat detectării calculatoarelor din grupul de lucru.

GravityZone se bazează pe serviciul **Microsoft Computer Browser** și pe instrumentul **NBTscan** pentru descoperirea rețelei.

Serviciul Computer Browser este o tehnologie de rețelistică utilizată de calculatoarele care rulează Windows pentru menținerea unei liste actualizate de domenii, grupuri de lucru și a calculatoarelor incluse în acestea și pentru furnizarea acestor liste către calculatoarele client, la cerere. Calculatoarele detectate în rețea de serviciul Computer Browser pot fi vizualizate prin rularea comenzii **net view** într-o fereastră de introducere a comenzii.

```
Z:\>net view
Server Name      Remark
-----
\\SCIREFDL
\\SCIREFJM
\\SCIREFLL
\\SCIREFMB
\\SCIREFMN
\\SCIREFMP
\\SCIREFYS
```

Comanda net view

Instrumentul NBTscan scanează rețelele calculatoarelor folosind NetBIOS. Acesta interoghează fiecare stație de lucru din rețea și extrage informații precum adresa IP, numele calculatorului NetBIOS și adresa MAC.

Pentru a permite descoperirea automată a rețelei, trebuie să aveți Bitdefender Endpoint Security Tools Relay instalat deja pe cel puțin o stație de lucru din rețea. Acest calculator va fi utilizat pentru scanarea rețelei.



### Important

Control Center nu utilizează informații de rețea din Active Directory sau din funcția de hartă rețea disponibilă în Windows Vista și versiunile mai recente. Harta rețelei se bazează pe o altă tehnologie de descoperire a rețelei: protocolul Link Layer Topology Discovery (LLTD).

Control Center nu este implicată activ în funcționarea serviciului Computer Browser. Bitdefender Endpoint Security Tools interoghează doar serviciul Computer Browser pentru a obține lista de stații de lucru și servere vizibile la momentul respectiv în

rețea (cunoscută sub numele de lista de navigare) și apoi o trimite către Control Center. Control Center procesează lista de parcurgere și include noile calculatoare detectate în lista **Calculatoare neadministrate**. Calculatoarele detectate anterior nu sunt șterse după o nouă interogare de descoperire a rețelei; prin urmare, trebuie să excludeți și să ștergeți manual & calculatoarele care nu mai sunt în rețea.

Interogarea inițială aferentă listei de parcurgere este efectuată de primul Bitdefender Endpoint Security Tools instalat în rețea.

- Dacă releul este instalat pe un calculator aparținând unui grup de lucru, numai calculatoarele din acest grup vor fi vizibile în Control Center.
- Dacă releul este instalat pe un calculator de domeniu, numai calculatoarele din domeniul respectiv vor fi vizibile în Control Center. Calculatoarele din alte domenii pot fi detectate dacă există o relație de încredere cu domeniul pe care este instalat releul.

Interogările ulterioare pentru descoperirea rețelei sunt efectuate regulat, în fiecare oră. Pentru fiecare nouă interogare, Control Center împarte spațiul calculatoarelor administrate în zonele de vizibilitate și apoi identifică un releu în fiecare zonă, pentru executarea sarcinii. O zonă de vizibilitate este un grup de calculatoare care se detectează reciproc. În general, o zonă de vizibilitate este definită de un grup de lucru sau domeniu, însă aceasta depinde de topologia și configurația rețelei. În anumite cazuri, o zonă de vizibilitate poate include mai multe domenii și grupuri de lucru.

Dacă un releu selectat nu efectuează interogarea, Control Center așteaptă până la următoarea interogare programată, fără a alege un alt releu pentru a relua încercarea.

Pentru vizibilitate completă a rețelei, releul trebuie instalat pe cel puțin un calculator din fiecare grup de lucru sau domeniu din rețeaua dumneavoastră. Ideal, Bitdefender Endpoint Security Tools trebuie instalat pe cel puțin un calculator din fiecare sub-rețea.

## Mai multe despre serviciul Microsoft Computer Browser

Pe scurt despre serviciul Computer Browser:

- Operează independent de Active Directory.
- Rulează exclusiv pe rețelele IPv4 și operează independent în limitele unui grup LAN (grup de lucru sau domeniu). O listă de parcurgere este realizată și menținută pentru fiecare grup LAN.

- În mod tipic, utilizează pentru comunicarea între noduri transmisiile prin servere și nevalidate.
- Utilizează NetBIOS prin TCP/IP (NetBT).
- Necesită o rezoluție de nume NetBIOS. Se recomandă existența unei infrastructuri Windows Internet Name Service (WINS) care să ruleze în rețea.
- Nu este activată implicit pe Windows Server 2008 și 2008 R2.

Pentru informații detaliate privind serviciul Computer Browser, accesați [Computer Browser Service Technical Reference](#) de pe Microsoft Technet.

### Cerințe pentru aplicația de descoperire a rețelei

Pentru descoperirea cu succes a tuturor calculatoarelor (servere și stații de lucru) care vor fi administrate de pe Control Center, sunt necesare următoarele:

- Calculatoarele trebuie să fie asociate într-un grup de lucru sau domeniu și conectate printr-o rețea locală IPv4. Serviciul Computer Browser nu funcționează pe rețelele IPv6.
- Mai multe calculatoare din fiecare grup LAN (grup de lucru sau domeniu) trebuie să ruleze serviciul Computer Browser. Controlerul principal al domeniului trebuie să ruleze de asemenea serviciul.
- NetBIOS prin TCP/IP (NetBT) trebuie să fie activată pe calculatoare. Firewall-ul local trebuie să permită traficul NetBT.
- Dacă se utilizează un releu Linux pentru a descoperi alte stații de lucru Linux sau Mac, este necesar fie să instalați Samba pe stațiile de lucru țintă, fie să le uniți în Active Directory și să folosiți DHCP. În acest fel, NetBIOS va fi configurat automat pe acestea.
- Partajarea fișierelor trebuie să fie activată pe toate calculatoarele. Firewall-ul local trebuie să permită partajarea fișierelor.
- O infrastructură Windows Internet Name Service (WINS) trebuie să fie configurată și să funcționeze corespunzător.
- Pentru Windows Vista și versiuni ulterioare, trebuie activată funcția de descoperire a rețelei (**Control Panel > Network and Sharing Center > Change Advanced Sharing Settings**).

Pentru a putea activa această funcție, trebuie inițiate următoarele servicii:

- DNS Client

- Function Discovery Resource Publication
  - SSDP Discovery
  - UPnP Device Host
- În medii cu mai multe domenii, se recomandă configurarea unor relații de încredere între domenii, pentru a permite calculatoarelor să acceseze listele de parcurgere din alte domenii.

Calculatoarele de pe care Bitdefender Endpoint Security Tools interoghează serviciul Computer Browser trebuie să poată identifica numele NetBIOS.



### Notă

Mecanismul de descoperire a rețelei funcționează pentru toate sistemele de operare acceptate, inclusiv versiunile de Windows Embedded, cu condiția să fie îndeplinite cerințele.

## 5.4. Instalarea Sandbox Analyzer On-Premises

Pentru a vă asigura că instalarea se efectuează fără probleme, parcurgeți pașii următori:

1. [Pregătirea pentru instalare](#)
2. [Instalarea Aplicației virtuale Sandbox Analyzer](#)
3. [Instalarea Aplicației virtuale a senzorului de rețea](#)

### 5.4.1. Pregătirea pentru instalare

Înainte de a instala Sandbox Analyzer On-Premises, asigurați-vă că:

- Hypervisor-ul VMWare ESXi este instalat și configurat. Pentru detalii, consultați documentația [Instalare și configurare vSphere](#), secțiunea 2: „Instalarea și configurarea hypervisor-ului ESXi”.
- Aplicația virtuală Bitdefender GravityZone este instalată și configurată.



### Notă

În ceea ce privește hypervisor-ul VMWare ESXi, asigurați-vă că:

- Versiunea ESXi este 6.5 sau mai recentă.
- Versiunea spațiului de stocare a datelor VMFS este 5.
- SSH este activat în **Politică pornire** cu configurația **Pornire și oprire odată cu gazda**.

- Serviciul NTP este activ și configurat.

Cheia de licență Sandbox Analyzer On-Premises determină numărul maxim de detonări simultane. Deoarece fiecare detonare necesită o instanță de mașină virtuală în curs, numărul de detonări simultane se reflectă în numărul de mașini virtuale create. Pentru detalii despre adăugarea de chei de licență în GravityZone Control Center, consultați „[Introducerea cheilor de licență](#)” (p. 111).

### 5.4.2. Instalarea Aplicației virtuale Sandbox Analyzer

Pentru instalarea Aplicației virtuale Sandbox Analyzer:

1. Autentificați-vă în GravityZone Control Center.
2. Mergeți la pagina **Rețea > Pachete**.
3. Selectați caseta **Sandbox Analyzer** din tabel.
4. Selectați butonul **Descărcare** din partea de stânga sus a paginii. Selectați opțiunea **Security Appliance (componentă individuală ESXi)**.
5. Utilizați instrumentul dvs. pentru administrarea platformei de virtualizare (spre exemplu, vSphere Client) pentru importarea fișierului descărcat OVA în mediul dvs. virtual.



#### Notă

La instalarea fișierului OVA, configurați rețelele după cum urmează:

- **Rețea Bitdefender** - aceasta este rețeaua unde se află alte componente Bitdefender. Acesta este cardul NIC (network interface card) care comunică cu mediul GravityZone.
  - **Rețea privată detonare** - această rețea va fi utilizată de către Sandbox Analyzer pentru comunicare internă. Această rețea trebuie să fie izolată de alte segmente ale rețelei.
  - **Rețea acces internet** - Sandbox Analyzer va utiliza această rețea pentru a obține cele mai recente actualizări.
6. Porniți aplicația.
  7. Din instrumentul dvs. pentru administrarea platformei de virtualizare, accesați interfața consolei Aplicației virtuale Sandbox Analyzer.


8. La solicitarea datelor de autentificare, utilizați root pentru numele de utilizator și sve pentru parolă.
9. Accesați meniul de configurare prin executarea următoarei comenzi:

```
/opt/bitdefender/bin/sandbox-setup
```

10. În meniul **Configurare Sandbox** efectuați următoarele setări:

- a. **Configurare rețea.** Selectați această opțiune pentru configurarea cardului NIC de administrare. Sandbox Analyzer va utiliza această interfață de rețea pentru comunicarea cu GravityZone.

Adresa IP poate fi specificată manual sau automat prin DHCP.



Consola aplicației Sandbox Analyzer

- b. **Configurare proxy internet.** Pentru ca instalarea să aibă succes, Sandbox Analyzer necesită conexiunea la internet. În acest caz, puteți configura Sandbox Analyzer să utilizeze un server proxy, specificând aceste detalii:
  - **Gazdă** - IP sau FQDN a serverului proxy. Utilizați următoarea sintaxă: `http://<IP/Hostname>:<Port>`.
  - **Utilizator și parolă** - este necesar să introduceți parola de două ori.
  - **Domeniu** - domeniul Active Directory domain, dacă este cazul.
- c. **Configurarea serverului de comunicare.** Specificați fie adresa IP, fie gazda aplicației care rulează cu rolul de Server de comunicare.

Utilizați următoarea sintaxă: `http://<IP/Hostname>:<Port>`. Portul implicit este 8443.

**Notă**

Imediat după specificarea adresei IP sau numelui gazdei și salvarea configurației, instanța Sandbox Analyzer va deveni vizibilă în GravityZone Control Center, în pagina **Sandbox Analyzer > Infrastructură**.


- d. **Configurarea gazdei virtuale.** Sandbox Analyzer utilizează serverul ESXi pentru asigurarea infrastructurii de analiză a malware-ului. Prin utilizarea **Configurarea gazdei virtuale**, conectați aplicația Sandbox Analyzer la gazda ESXi prin furnizarea următoarelor informații:

- Adresa IP a serverului ESXi.
- Date de autentificare root pentru accesarea gazdei ESXi.
- Spațiu de stocare a datelor dedicat pentru Sandbox Analyzer.

Introduceți numele spațiului de stocare a datelor așa cum este afișat de ESXi.

- Numele directorului utilizat de spațiul de stocare a datelor pentru stocarea imaginilor mașinii virtuale.

Dacă acest director nu există, este necesar să îl creați în spațiul de stocare a datelor înainte de a salva configurația Sandbox Analyzer.



Consola aplicației Sandbox Analyzer

- e. **Imagini de mașină virtuală.** Pentru construirea mașinilor virtuale de detonare pentru Sandbox Analyzer, este necesar să copiați fișierele VMDK care conțin imaginile dorite în fișierul **Imagini** specificat în meniul **Configurarea gazdei virtuale**. Pentru fiecare imagine, puteți efectua următoarele setări în meniul **Imagini de mașină virtuală**:
  - i. În meniul **Configurare imagini**, specificați numele imaginii (așa cum va fi afișat în GravityZone Control Center) și sistemul de operare.

**Notă**

Directorul care conține imagini de mașină virtuală este scanat periodic și intrările noi sunt raportate către GravityZone. Aceste intrări sunt vizibile în Control Center, în pagina **Sandbox Analyzer >; Infrastructură >; Administrare imagini**.

În anumite cazuri, când utilizați Sandbox Analyzer, este posibil să întâmpinați probleme cu mașinile virtuale de detonare. Pentru rezolvarea acestor probleme, este necesar să dezactivați opțiunea anti-amprentă. Pentru detalii, consultați „[Tehnici anti-amprentă](#)” (p. 153).

- ii. În meniul **Gazde DMZ**, puteți introduce pe lista albă numele gazdelor care sunt necesare serviciilor terțe și componentelor integrate în mașinile virtuale pentru comunicarea cu Sandbox Manager. Pentru detalii consultați „[Gazde DMZ](#)” (p. 154)
  - iii. În meniul **Ștergere**, puteți șterge imaginile de mașină virtuală de care nu mai aveți nevoie.
- f. **Bootstrap sandbox.** După ce ați adăugat detaliile privind configurația Sandbox Analyzer, continuați instalarea selectând această opțiune. Starea instalării va fi afișată în GravityZone Control Center, în pagina **Sandbox Analyzer >; Infrastructură**.

## Tehnici anti-amprentă

În mod implicit, în timpul procesului de construire a imaginilor, Sandbox Analyzer va activa diferite tehnici anti-amprentă. Unele tipuri de malware sunt capabile să determine dacă rulează sau nu într-un mediu sandbox și, dacă da, nu-și vor activa comportamentele periculoase.

Scopul tehnicilor anti-amprentă este simularea mai multor condiții cu copul de a imita un mediu real. Din cauza unei combinații virtuale eliminate de software instalat și configurație de mediu, o combinație care nu poate fi prevăzută sau controlată,



este posibil ca anumite tehnici să nu fie compatibile cu software-ul instalat în modelul de tip „golden image”. Puteți recunoaște astfel de situații rare prin următoarele semne:

- Erori apărute în timpul procesului de construire a imaginilor.
- Erori apărute la încercările de a executa software în interiorul imaginilor.
- Mesaje de eroare afișate la detonarea mostrelor.
- Software-ul licențiat nu mai funcționează din cauza cheilor de licență nevalide.

O soluție rapidă pentru astfel de situații rare este reconstruirea imaginii cu tehnicile anti-amprentă dezactivate. Pentru a face acest lucru, urmați pașii de mai jos:

1. Autentificați-vă în GravityZone Control Center și ștergeți imaginea.
2. Autentificați-vă în aplicația Sandbox Analyzer și lansați consola aplicației Sandbox Analyzer prin executarea următoarei comenzi:

```
/opt/bitdefender/bin/sandbox-setup
```

3. Mergeți la **Imagini de mașină virtuală > Configurare imagini**.
4. Selectați imaginea care cauzează probleme.
5. Mergeți la opțiunea **Anti-amprentă**.
6. Deselectați caseta corespundentă pentru dezactivarea tehnicilor anti-amprentă.

## Gazde DMZ

În timpul procesului de construire a imaginilor, va fi creată o infrastructură virtuală pentru facilitarea comunicării dintre Sandbox Manager și mașinile virtuale. Din perspectiva rețelei, acest lucru se traduce într-un mediu izolat de rețea care va conține toată comunicarea posibilă care ar putea fi creată de o mostră detonată.

Meniul serverelor DMZ permite includerea pe lista albă a numelor gazdelor care sunt necesare serviciilor terțe și componentelor integrate în mașinile virtuale pentru comunicarea cu, pentru o funcționare optimă.

Un exemplu pentru această situație ar fi serverele de licențiere KMS utilizate de licențierea Windows, dacă se aplică o licență pentru mai multe dispozitive (Volume license) pe mașinile virtuale furnizate.

## 5.5. Instalarea Full Disk Encryption

GravityZone Full Disk Encryption este livrat ca serviciu ce necesită activare pe bază de cheie de licență. Pentru a face acest lucru, trebuie să accesați **Configurare > Licență** și să introduceți cheia de licență.

Pentru informații detaliate cu privire la cheile de licență, consultați „[Administrarea licenței](#)” (p. 110).

Agenții de securitate Bitdefender suportă modulul Full Disk Encryption începând cu versiunea 6.2.22.916 pe Windows și 4.0.0173876 pe Mac. Pentru a vă asigura că agenții sunt pe deplin compatibili cu acest modul, aveți la dispoziție două opțiuni:

- Instalați agenții de securitate cu modulul de Criptare inclus.
- Utilizați sarcina **Reconfigurare**.

Pentru informații detaliate despre utilizarea modulului Full Disk Encryption în rețeaua dvs., consultați capitolul **Politici de securitate > Criptare** din Ghidul administratorului GravityZone.

## 5.6. Instalarea Exchange Protection

Security for Exchange se integrează automat cu serverele Exchange, în funcție de rolul serverului. Pentru fiecare rol sunt instalate doar caracteristicile compatibile, după cum este descris în continuare:

Funcționalități	Microsoft Exchange 2016/2013		Microsoft Exchange 2010/2007		
	Edge	Mailbox	Edge	Hub	Mailbox
<b>Nivel Transport</b>					
Filtrare antimalware	x	x	x	x	
Filtrare Antispam	x	x	x	x	
Filtrare pe bază de conținut	x	x	x	x	
Filtrare atașamente	x	x	x	x	
<b>Exchange Store</b>					
Scanare antimalware la cerere		x			x

### 5.6.1. Pregătirea pentru instalare

Înainte de a instala Security for Exchange, asigurați-vă că toate [cerințele](#) sunt îndeplinite, în caz contrar este posibil ca Bitdefender Endpoint Security Tools să se instaleze fără modulul de Protecție Exchange.

Pentru ca modulul de Protecție Exchange să funcționeze fără probleme și să prevină apariția conflictelor și rezultatele nedorite, dezinstalați agenții antimalware și de filtrare e-mail.

Bitdefender Endpoint Security Tools detectează automat și dezinstalează majoritatea produselor antimalware, dezactivând agentul antimalware integrat în Exchange Server de la versiunea 2013. Pentru detalii privind lista de software-uri detectate, consultați [acest articol KB](#).

Puteți reactiva manual agentul antimalware Exchange integrat în orice moment, însă nu este recomandat să faceți acest lucru.

### 5.6.2. Instalarea protecției pe serverele Exchange

Pentru a proteja serverele Exchange, este necesar să instalați Bitdefender Endpoint Security Tools cu rol de Protecție Exchange pe fiecare dintre acestea.

Aveți mai multe opțiuni pentru configurarea Bitdefender Endpoint Security Tools pe serverele Exchange:

- Instalare locală, prin descărcarea și executare pachetului de instalare de pe server.
- Instalare de la distanță, prin executarea unei sarcini de **Instalare**.
- De la distanță, prin executarea sarcinii **Reconfigurare client**, dacă Bitdefender Endpoint Security Tools asigură deja protecția sistemului de fișiere de pe server.

Pentru a vedea pașii de instalare detaliați, consultați „[Instalarea agenților de securitate](#)” (p. 123).

## 5.7. Instalarea Protecției spațiului de stocare

Security for Storage este un serviciu Bitdefender conceput pentru protejarea dispozitivelor de stocare atașate la rețea (NAS) și a soluțiilor de partajare a fișierelor conforme cu ICAP (Internet Content Adaptation Protocol). Pentru a vedea sistemele acceptate de partajare a fișierelor, accesați „[Protecție spațiu de stocare](#)” (p. 45).

Pentru a folosi Security for Storage împreună cu soluția dvs. GravityZone:

1. Instalați și configurați cel puțin două Security Server în mediul dumneavoastră, care să funcționeze ca servere ICAP. Severele de securitate Security Server ale Bitdefender analizează fișierele, trimit rezultatele către sistemele de stocare și iau măsurile necesare, dacă este cazul. În caz de supraîncărcare, primul Security Server redirectionează surplusul de date către cel de-al doilea.

**Notă**

Pentru a vă conforma celor mai bune practici, instalați serverele de securitate Security Server dedicate protecției spațiului de stocare, separat de serverele de securitate Security Server folosite pentru alte roluri, cum ar fi scanarea antimalware.

Pentru detalii despre procedura de instalare a Security Server, consultați secțiunea **Instalarea Security Server** din acest ghid.

2. Configurați modulul **Protecție spațiu de stocare** din setările politicii GravityZone.

Pentru detalii, consultați capitolul **Politici de securitate > Politici computer și mașini virtuale > Protecție spațiu de stocare** din Ghidul administratorului GravityZone.

Pentru detalii despre configurarea și administrarea serverelor ICAP pe un anumit dispozitiv NAS sau sistem de partajare a fișierelor, consultați documentația pentru platforma respectivă.

## 5.8. Instalarea protecției pentru dispozitive mobile

Security for Mobile este o soluție de administrare pentru dispozitive mobile dedicat dispozitivelor iPhone, iPad și Android. Pentru o listă completă de versiuni de sisteme de operare compatibile, verificați [cerințele de sistem](#).

Pentru a gestiona Security for Mobile din Control Center, trebuie să adăugați dispozitive mobile în Active Directory sau utilizatori personalizați, apoi să instalați aplicația GravityZone Mobile Client pe dispozitive. După ce ați configurat serviciul, puteți executa sarcini administrative pe dispozitive mobile.

Înainte de a începe, asigurați-vă că [ați configurat o adresă publică \(externă\) pentru Serverul de comunicații](#).

Pentru a instala Security for Mobile:

1. Dacă nu aveți integrarea cu Active Directory, trebuie să [creați utilizatorii pentru proprietarii de dispozitive mobile](#).

2. Adăugați dispozitive utilizatorilor.
3. Instalați GravityZone Mobile Client pe dispozitive și activați-l.

### 5.8.1. Configurați Adresa externă pentru Serverul de comunicații

În configurația implicită GravityZone, dispozitivele mobile pot fi administrate numai dacă sunt direct conectate la rețeaua companiei (prin Wi-Fi sau VPN). Acest lucru se întâmplă deoarece la înregistrarea dispozitivelor mobile, acestea sunt configurate pentru a se conecta la adresa locală a aplicației Serverului de comunicații.


Pentru a putea administra dispozitivele prin Internet, indiferent de locația acestora, trebuie să configurați Serverul de comunicații cu o adresă ce poate fi accesată public.

Pentru a putea administra dispozitivele mobile atunci când nu sunt conectate la rețeaua companiei, sunt disponibile următoarele opțiuni:

- Configurați redirectionarea portului pe gateway-ul companiei pentru aplicația care îndeplinește rolul de Server de comunicații.
- Adăugați un adaptor de rețea suplimentar care îndeplinește rolul de Server de comunicații și alocați-i o adresă IP publică.


În ambele cazuri, trebuie să configurați Serverul de comunicații cu adresa externă care va fi utilizată pentru administrarea dispozitivului mobil:

1. Accesați consola aplicației din instrumentul de administrare a virtualizării (de exemplu, Clientul vSphere).
2. Din meniul principal, selectați **Configurare Server comunicații**.



Fereastra Opțiuni aplicație


### 3. Selectați **Configurare adresă externă Server MDM**.



Fereastra Configurare Server de comunicații

### 4. Introduceți adresa externă.

Utilizați următoarea sintaxă: `https://<IP/Domain>:<Port>`.



Fereastra de introducere a adresei externe a serverului MDM

- Dacă utilizați opțiunea de redirectionare a portului, trebuie să introduceți adresa IP publică sau numele de domeniu și portul deschis pe portal.
- Dacă folosiți o adresă publică pentru Serverul de comunicații, trebuie să introduceți adresa IP publică sau numele de domeniu și portul Serverului de comunicații. Portul implicit este 8443.


5. Selectați **OK** pentru a salva modificările.

## 5.8.2. Crearea și organizarea utilizatorilor personalizați

În situații care nu includ Active Directory, trebuie să creați mai întâi utilizatori personalizați, pentru a avea o modalitate de identificare a deținătorilor de dispozitive mobile. Utilizatorii de dispozitive mobile specificați nu sunt asociați în niciun mod cu Active Directory sau orice alți utilizatori definiți în Control Center.

### Crearea utilizatorilor personalizați

Pentru crearea unui utilizator personalizat:

1. Mergeți la pagina **Rețea**.
2. Selectați **Dispozitive mobile** din selectorul de vizualizări.
3. În fereastra din stânga, selectați **Grupuri personalizate**.
4. Faceți clic pe pictograma  **Adăugare utilizator** din bara de instrumente de acțiune. Va apărea o fereastră de configurare.
5. Specificați detaliile de utilizator necesare:

- Un nume de utilizator sugestiv (de exemplu, numele complet al utilizatorului)
- Adresa e-mail a utilizatorului




### Important

- Asigurați-vă că introduceți o adresă e-mail valabilă. Utilizatorul va primi instrucțiuni de instalare prin e-mail, în momentul în care adăugați un dispozitiv.
- Fiecare adresă e-mail poate fi asociată exclusiv unui utilizator.

6. Faceți clic pe **OK**.


## Organizarea utilizatorilor personalizați

Pentru a organiza utilizatorii personalizați:


1. Creați grupuri personalizate.
  - a. Selectați **Grupuri personalizate** din fereastra din stânga și dați clic pe pictograma  **Adăugare** din bara de instrumente pentru acțiuni (deasupra ferestrei).
  - b. Introduceți o denumire sugestivă pentru grup și faceți clic pe **OK**. Noul grup este afișat în **Grupuri personalizate**.
2. Mutați utilizatorii personalizați în grupurile personalizate corespunzătoare.
  - a. Selectați utilizatorii în fereastra din dreapta.
  - b. Trageți și inserați selecția deasupra grupului ales din fereastra din stânga.

## 5.8.3. Adăugarea de dispozitive utilizatorilor

Pentru a adăuga un dispozitiv unui utilizator:

1. Mergeți la pagina **Rețea**.
2. Selectați **Dispozitive mobile** din selectorul de vizualizări.
3. Căutați utilizatorul din folderele din Active Directory sau din Grupurile personalizate.
4. Dați clic pe pictograma  **Adăugare dispozitiv** din partea de sus a tabelului de rețea. Va apărea o fereastră de configurare.





Adăugarea unui dispozitiv mobil la un utilizator

5. Introduceți o denumire sugestivă pentru dispozitiv.
6. Utilizați opțiunea **Configurare automată nume** dacă doriți ca numele dispozitivului să fie generat automat. Atunci când este adăugat, acest dispozitiv are o denumire generică. După ce dispozitivul a fost activat, acesta este redenumit automat cu informațiile corespunzătoare referitoare la producător și model.
7. Selectați tipul de proprietar al dispozitivului (de serviciu sau personal).
8. Selectați opțiunea **Afișare date de activare** după ce faceți clic pe butonul **OK** dacă urmează să instalați GravityZone Mobile Client pe dispozitivul utilizatorului.
9. Faceți clic pe **OK**. Utilizatorului i se transmite imediat un e-mail cu instrucțiunile de instalare și detaliile de activare care trebuie configurate pe dispozitiv. Detaliile de activare includ token-ul de activare și adresa serverului de comunicații (și codul QR corespunzător).



### Notă

- Puteți vizualiza detaliile de activare ale unui dispozitiv în orice moment, făcând clic pe denumirea acestuia în Control Center.
- Puteți adăuga și dispozitive mobile unei selecții de utilizatori și grupuri. În acest caz, fereastra de configurare va permite exclusiv definirea proprietarului dispozitivului. Dispozitivele mobile create prin selecție multiplă vor fi identificate printr-o denumire generică implicită. Imediat după înregistrarea unui dispozitiv, denumirea acestuia se va modifica imediat, incluzând etichetele corespunzătoare care includ informații privind producătorul și modelul.

### 5.8.4. Instalați GravityZone Mobile Client pe dispozitive

Aplicația GravityZone Mobile Client este distribuită exclusiv prin Apple App Store și Google Play.

Pentru a instala GravityZone Mobile Client pe un dispozitiv:

1. Căutați aplicația pe app store-ul oficial.
  - [Link Google Play](#)
  - [Link App Store Apple](#)
2. Descărcați și instalați aplicația pe dispozitiv.
3. Demarați aplicația și efectuați configurațiile necesare:
  - a. Pe dispozitivele Android, apăsați **Activare** pentru activarea GravityZone Mobile Client în calitate de administrator de dispozitiv. Citiți cu atenție informațiile furnizate.



#### Notă


- Sarcina de blocare pentru dispozitivele Android (7.0 sau mai recent) va pune în aplicare setul de parole din consola dumneavoastră GravityZone numai dacă pe dispozitiv nu este configurată o protecție la blocare. În caz contrar, pentru protejarea dispozitivului se vor utiliza opțiunile existente de blocare a ecranului, precum model, PIN, parolă, amprentă sau blocare inteligentă.
  - Sarcina de deblocare nu mai este disponibilă pentru dispozitivele Android (7.0 sau mai recent).
- b. Introduceți token-ul de activare și adresa serverului de comunicații sau, alternativ, scanați codul QR primit prin e-mail.
  - c. Selectați **Sigur** când vi se solicită să acceptați certificatul serverului de comunicații. În acest fel, GravityZone Mobile Client validează serverul de comunicații și va accepta mesaje doar de la acesta, prevenind astfel atacurile de tip „man-in-the-middle”.
  - d. Apăsați **Activare**.
  - e. Pe dispozitivele iOS, vi se solicită să instalați profilul MDM. Dacă dispozitivul este protejat prin parolă, vi se va solicita să o introduceți. De asemenea, este necesar să permiteți accesul GravityZone la setările dispozitivului dumneavoastră. În caz contrar, procesul de instalare va reveni la pasul

anterior. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru finalizarea instalării profilului.

## 5.9. Manager Credențiale

Funcția Administrare date de autentificare vă ajută să definiți drepturile necesare pentru accesarea inventarelor vCenter Server existente, precum și să vă autentificați de la distanță pe diferite sisteme de operare din rețea.

Pentru a deschide fereastra Administrare date de autentificare, faceți clic pe numele de utilizator din colțul din dreapta sus al paginii și selectați **Administrare date de autentificare**.



Meniul Administrare date de autentificare

Fereastra **Administrare date de autentificare** include două secțiuni:

- [Sistem de operare](#)
- [Mediul virtualizat](#)

### 5.9.1. Sistem de operare

Din secțiunea **Sistem de operare**, puteți administra drepturile necesare pentru autentificarea de la distanță la executarea sarcinilor de instalare transmise calculatoarelor și mașinilor virtuale din rețea.

Pentru a adăuga un set de date de autentificare:

Sistem de operare		Mediul virtualizat	
Date de autentificare			
Nume de utilizator	Parolă		
Utilizator	Parolă		

### Manager Credențiale

1. Introduceți numele de utilizator și parola unui cont de administrator pentru fiecare sistem de operare țintă, în câmpurile corespunzătoare din partea de sus a capului de tabel. Opțional, puteți adăuga o descriere care vă va ajuta să identificați cu mai multă ușurință fiecare cont. În cazul în care calculatoarele sunt într-un domeniu, este suficient să introduceți datele de autentificare ale administratorului de domeniu.

Folosiți convențiile Windows la introducerea denumirii contului de utilizator:

- Pentru mașinile Active Directory folosiți următoarele sintaxe: `username@domain.com` și `domain\username`. Pentru a vă asigura că datele de autentificare introduse vor funcționa, adăugați-le în ambele forme (`user@domain.com` și `username@domain.com` și `domain\userusername`).
- Pentru mașinile din grupul de lucru, e suficient să introduceți numai numele de utilizator, fără numele grupului de lucru.

2. Faceți clic pe butonul **+ Adăugare** din dreapta tabelului. Noul set de date de autentificare este adăugat la tabel.



### Notă

Dacă nu ați specificat datele de autentificare, vi se va solicita să le introduceți atunci când executați sarcinile de instalare. Datele specificate sunt salvate automat în secțiunea Administrare date de autentificare, astfel încât nu trebuie să le reintroduceți.

## 5.9.2. Mediul virtualizat

Din fereastra Mediul virtual puteți administra drepturile de autentificare pentru sistemele de server virtualizat disponibile.


Pentru a accesa infrastructura virtualizată integrată cu Control Center, trebuie să introduceți datele de utilizator pentru fiecare sistem de server virtualizat. Control Center folosește datele dumneavoastră pentru a se conecta la infrastructura virtualizată, afișând doar resursele la care aveți acces (așa cum sunt acestea definite în serverul virtual).

Pentru a specifica datele de autentificare necesare pentru conectarea la un server virtual:

1. Selectați serverul din meniul corespunzător.

**Notă**

Dacă meniul nu este disponibil, fie nu s-a configurat încă nicio integrare, fie toate datele au fost deja configurate.

2. Introduceți numele de utilizator și parola și o descriere sugestivă.
3. Faceți clic pe butonul  **Adăugare**. Noul set de date de autentificare este adăugat la tabel.

**Notă**

Dacă nu configurați datele de autentificare în fereastra Administrare date de autentificare, va trebui să le introduceți când încercați să parcurgeți inventarul oricărui sistem de server virtual. După ce ați introdus datele, acestea sunt salvate în secțiunea Administrare date de autentificare, astfel încât nu trebuie să le reintroduceți.


**Important**

Ori ce câte ori modificați parola de utilizator pentru serverul virtual, nu uitați să o și actualizați în fereastra Administrare date de autentificare.

### 5.9.3. Ștergerea datelor din fereastra Administrare Date de Autentificare

Pentru a șterge datele de autentificare care nu mai sunt valabile din fereastra Administrare date de autentificare:

1. Îndreptați cursorul către rândul din tabel care include datele pe care doriți să le ștergeți.

2. Faceți clic pe butonul  **Ștergere** din dreapta rândului corespunzător din tabel. Contul selectat va fi șters.

## 6. ACTUALIZARE GRAVITYZONE

Bitdefender publică pe internet toate actualizările de produse și conținut de securitate prin intermediul serverelor Bitdefender. Toate actualizările sunt criptate și semnate digital astfel încât să nu poată fi modificate.

GravityZone include un rol de Server de actualizări, menit să servească drept punct centralizat de distribuire a actualizărilor pentru configurația GravityZone. Serverul de actualizări verifică și descarcă toate actualizările GravityZone disponibile din serverele de actualizare ale Bitdefender pe Internet, punându-le la dispoziție în rețeaua locală. Componentele GravityZone pot fi configurate pentru actualizarea automată de la un server de actualizări local, în locul Internetului.

Atunci când este disponibilă o nouă actualizare, aplicația GravityZone, agentul de securitate sau Security Server verifică autenticitatea semnăturii digitale a actualizării și integritatea conținutului pachetului. În continuare, fiecare fișier de actualizare este analizat și se verifică dacă versiunea sa corespunde celei instalate. Fișierele mai noi sunt descărcate local și codul lor hash MD5 este verificat pentru a se asigura că acestea nu sunt modificate.

Dacă în orice moment nu se validează o verificare, procesul de actualizare se oprește, generând o eroare. În caz contrar, actualizarea este considerată validă și gata de instalare.

Pentru a actualiza aplicațiile GravityZone instalate în mediul dumneavoastră și pachetele de instalare ale componentelor GravityZone, autentificați-vă folosind un cont de administrator de organizație și mergeți la pagina **Configurare > Actualizare**.

### 6.1. Actualizarea aplicațiilor GravityZone

Prin intermediul actualizărilor aplicației GravityZone, Bitdefender introduce noi caracteristici și îmbunătățiri ale caracteristicilor existente. Acestea sunt vizibile în Control Center.

Înainte de a efectua o actualizare, vă recomandăm să verificați următoarele:

- Starea de actualizare
- Orice mesaj de informare sau avertizare care ar putea apărea.
- Jurnalul de modificări

Pentru a verifica starea de actualizare:

1. Accesați pagina **Configurare > Actualizare > Roluri GravityZone**.

2. În secțiunea **Stare actuală**, citiți mesajul care indică starea generală a configurării. Dacă GravityZone necesită o actualizare, butonul **Actualizare** devine disponibil.
3. În secțiunea **Infrastructură**, verificați detaliile pentru fiecare rol GravityZone instalat în rețeaua dumneavoastră. Deoarece rolurile se actualizează independent, pentru fiecare rol puteți vedea: numele aplicației care îl găzduiește, adresa IP, versiunea actuală, cea mai recentă versiune disponibilă și starea actualizării.

Pentru a verifica jurnalul modificărilor:

1. Accesați pagina **Configurare > Actualizare > Roluri GravityZone**.
2. Accesați linkul **Vizualizare jurnal modificări**. Va apărea o fereastră pop-up cu lista tuturor versiunilor și a modificărilor incluse.

Note privind fiecare nouă versiune de produs sunt de asemenea publicate pe [Bitdefender Support Center](#).

Există două modalități prin care puteți actualiza GravityZone:

- [Manual](#)
- [Automat](#)

### 6.1.1. Actualizare manuală

Alegeți această metodă dacă doriți să aveți control deplin asupra momentului în care să se desfășoare actualizarea.

Pentru a actualiza manual GravityZone:

1. Accesați pagina **Configurare > Actualizare > Roluri GravityZone**.
2. Apăsați pe butonul **Actualizare** (dacă este disponibil).

Actualizarea poate dura câteva minute. Așteptați finalizarea procesului.

3. Ștergeți datele din memoria cache a browser-ului.

În timpul actualizării, Control Center deconectează toți utilizatorii și îi informează cu privire la actualizarea în curs. Veți putea vizualiza progresul detaliat al procesului de actualizare.

După finalizarea actualizării, Control Center afișează pagina de autentificare.



## 6.1.2. Actualizarea Auto

Permițând instalarea automată a actualizărilor, vă asigurați că GravityZone este întotdeauna actualizat cu cele mai recente caracteristici și patch-uri de securitate.

Pentru GravityZone sunt disponibile două tipuri de actualizări automate:

- [Actualizări produs](#)
- [Actualizările de software produs de terți](#)

### Actualizări produs

Aceste actualizări introduc noi caracteristici în GravityZone și rezolvă problemele generate de aceste caracteristici.

Deoarece actualizările pot perturba activitatea utilizatorilor GravityZone, acestea sunt proiectate să ruleze pe baza unui program. Puteți programa actualizarea astfel încât să se efectueze la ore convenabile pentru dumneavoastră. În mod implicit, actualizările automate ale produselor sunt dezactivate.

Pentru a activa și programa actualizarea produsului.

1. Accesați pagina **Configurare > Actualizare > Roluri GravityZone**.
2. Bifați opțiunea **Activează actualizările automate ale produsului GravityZone**.
3. Configurați **Recurența** pe **Zilnic, Săptămânal** (selectați una sau mai multe zile ale săptămânii) sau **Lunar**.
4. Definiți un **Interval**. Puteți programa o oră pentru începerea procesului de actualizare dacă este disponibilă o actualizare nouă.

GravityZone afișează în mod implicit un mesaj de avertizare pentru toți utilizatorii Control Center cu 30 de minute înainte de începerea actualizării automate. Pentru a dezactiva avertizarea, debifați caseta **Activare notificare de indisponibilitate cu 30 de minute înainte de actualizare**.

### Actualizările de software produs de terți

Aplicația virtuală GravityZone integrează o serie de produse software furnizate de alți producători. Scopul acestui tip de actualizare este de a instala patch-urile pentru un astfel de software cât mai curând posibil, diminuând eventualele riscurile de securitate.

Aceste actualizări se execută în mod silențios, fără a întrerupe utilizarea Control Center.

Această opțiune este activată în mod implicit. Pentru a dezactiva această opțiune:

1. Accesați pagina **Configurare > Actualizare > Roluri GravityZone**.
2. Debifați caseta **Activează actualizările automate de securitate pentru componentele GravityZone produse de terți**.

Patch-urile pentru software-ul produs de terți vor deveni disponibile odată cu actualizarea produsului GravityZone.

## 6.2. Configurarea serverului de actualizări

În mod implicit, Serverul de actualizări descarcă actualizările de pe Internet, în fiecare oră. Se recomandă să nu modificați setările implicite ale Serverului de actualizări.

Pentru a verifica și configura setările Serverului de actualizări:

1. Mergeți la pagina **Actualizare** din Control Center și faceți clic pe fila **Componente**.
2. Faceți clic pe butonul **Setări** din partea de sus a secțiunii din stânga pentru a afișa fereastra **Setări server de actualizare**.
3. În pagina **Configurare server de actualizare**, puteți verifica și configura setările principale.
  - **Adresă pachete**. Adresa de unde se descarcă pachetele.
  - **Adresă de actualizare**. Serverul de actualizare este configurat pentru verificarea și descărcarea actualizărilor de la `upgrade.bitdefender.com:80`. Aceasta este o adresă generică înlocuită automat cu adresa celui mai apropiat server din regiunea dvs. pe care sunt stocate actualizările Bitdefender.
  - **Port**. La configurarea diferitelor componente GravityZone care vor fi actualizate de pe Serverul de actualizări, trebuie să furnizați acest port. Portul implicit este 7074.
  - **IP**. Adresa IP a serverului de actualizare.
  - **Perioadă actualizare (ore)**. Dacă doriți să modificați intervalul de actualizare, introduceți o altă valoare în câmpul editabil. Valoarea implicită este 1.
4. Puteți configura serverul de actualizare astfel încât acesta să descarce Security Server și kiturile pentru stațiile de lucru.

5. Serverul de actualizare poate acționa ca gateway pentru datele transmise de produsele client ale Bitdefender instalate în rețea pe serverele Bitdefender. Aceste date pot include rapoarte anonime referitoare la activitatea virusilor, rapoarte privind defectarea produselor și datele utilizate pentru înregistrarea online. Activarea rolurilor de gateway este utilă pentru controlul traficului și în rețele fără acces la Internet.

**Notă**

Puteți dezactiva modulele din produs care trimit date statistice sau rapoarte de avarie la Bitdefender Labs oricând doriți. Puteți utiliza politici pentru a controla la distanță aceste opțiuni pe calculatoarele și mașinile virtuale administrate de Control Center.

6. Faceți clic pe **Save**.

## 6.3. Descărcarea actualizărilor de produs

Puteți vizualiza informațiile referitoare la pachetele de componente GravityZone existente, în fila **Componente**. Datele disponibile includ versiunea curentă, versiunea actualizată (dacă există) și starea operațiunilor de actualizare inițiate.

Pentru a actualiza o componentă GravityZone:

1. Mergeți la pagina **Actualizare** din Control Center și faceți clic pe fila **Componente**.
2. Faceți clic pe componenta pe care doriți să o actualizați din lista de **Produse**. Toate versiunile disponibile sunt afișate în tabelul **Pachete**. Bifați caseta corespunzătoare versiunii pe care doriți să o descărcați.

**Notă**

Pachetele noi vor avea starea **Nedescărcat**. Odată ce este lansată o nouă versiune de către Bitdefender, cea mai veche versiune nedescărcată va fi eliminată din tabel.

3. Faceți clic pe **Acțiuni** din partea de sus a tabelului și selectați **Publicare**. Versiunea selectată va fi descărcată și starea se va schimba în mod corespunzător. Reîmprospătați conținutul tabelului făcând clic pe butonul **Reîmprospătare** și verificați starea corespunzătoare.

**Important**

Aplicația GravityZone nu include pachetele Security Server în mod implicit. Trebuie să descărcați manual pachetele Security Server necesare pentru mediul dumneavoastră.

## 6.4. Actualizări produse offline

În mod implicit, GravityZone utilizează un sistem de actualizare conectat la internet. Pentru rețele izolate, Bitdefender oferă o alternativă, punând la dispoziție actualizări ale conținutului de securitate și componente și offline.

### 6.4.1. Cerințe preliminare

Pentru a utiliza actualizări offline, aveți nevoie de:

- O instanță GravityZone instalată într-o rețea cu acces la Internet („instanță online”). Instanța online trebuie să aibă:
  - Acces direct la Internet
  - Acces la porturile 80 și 443. Pentru mai multe detalii cu privire la porturile utilizate de GravityZone, consultați [acest articol din Baza de cunoștințe](#).
  - Doar rolurile Bază de date și Server de actualizare instalate
- Una sau mai multe instanțe GravityZone instalate într-o rețea fără acces la Internet („instanțe offline”)
- Ambele instanțe GravityZone trebuie să aibă aceeași versiune de aplicație

### 6.4.2. Configurare instanță online GravityZone

Pe parcursul acestei faze, veți instala o instanță GravityZone într-o rețea cu acces la Internet, apoi o veți configura pentru a funcționa ca un server de actualizare offline.

1. Instalați GravityZone pe o mașină cu conexiune la Internet.
2. Instalați doar rolurile Bază de date și Server de actualizare.
3. Accesați terminalul TTY al mașinii în mediul dumneavoastră virtual (sau conectați-vă la acesta prin intermediul SSH).
4. Autentificați-vă cu ajutorul numelui de utilizator `bdadmin` și al parolei pe care ați stabilit-o.

5. Rulați comanda `sudo su` pentru a obține privilegiile **root**.
6. Executați următoarele comenzi pentru a instala pachetul offline `gzou-mirror`:

```
# /opt/bitdefender/bin/pkg-update update # gzcli update # apt-get i
```

`gzou-mirror` are următoare roluri:

- Configurați Serverul de actualizare pentru a genera în mod automat arhive de actualizare offline.
- Stabiliți un serviciu web pentru instanța online, asigurând opțiuni de configurare și descărcare pentru arhivele de actualizare offline.

### 6.4.3. Configurarea și descărcarea fișierelor de actualizare inițiale

Pe parcursul acestei etape, veți configura setările arhivei de actualizare prin intermediul serviciului web instalat pe instanța online, apoi veți crea fișierele de arhivare necesare pentru [configura instanța offline](#). Apoi, va trebui să descărcați fișierele de actualizare și să le plasați pe un dispozitiv media portabil (stick USB).

1. Accesați serviciul web prin intermediul unui URL cu formatul următor: `https://Online-Instance-Update-Server-IP-or-Hostname`, cu numele de utilizator `bdadmin` și parola pe care ați stabilit-o.

### Appliance Status

[Download archives](#) [Generate support bundle](#)

Current job: -

Next archive will be created on: Tue Aug 14 2018 17:55:07 GMT+0300 (Eastern European Summer Time) [Create...](#)

Free disk space: 86.59 GiB

#### Kits

- ☒ Bitdefender Security Tools (BEST)
- ☐ Bitdefender Security Tools (BEST) Legacy
- ☒ Bitdefender Security Tools (BEST)
- ☐ Bitdefender Endpoint Security
- ☐ Bitdefender Endpoint Security
- ☐ Bitdefender Tools
- ☐ Bitdefender Tools

[Apply](#)

#### Settings

Archive creation interval (in hours):

Number of FULL archives to keep on disk:

Number of LITE archives to keep on disk:

Instanța online – Serviciu Web

## 2. Configurați arhiva de actualizare offline după cum urmează:

- Din secțiunea **Kituri**: selectați kiturile agentului de pe stația de lucru pe care doriți să le includeți în arhiva de actualizare offline.
- Din **Setări**, editați preferințele dumneavoastră referitoare la arhiva de actualizare.


O sarcină CRON instalată pe instanța online va verifica o dată pe minut dacă există noi fișiere de actualizare disponibile și dacă spațiul liber de pe disc este mai mare de 10 GB. La fiecare perioadă stabilită de opțiunea **Interval de creare a arhivei (în ore)**, sarcina CRON va crea următoarele fișiere:

- Arhiva completă (produs + conținut de securitate)**, atunci când sunt disponibile noi fișiere de actualizare
- Arhiva în formă redusă** (doar conținutul de securitate), atunci când nu există fișiere noi de actualizare

Arhivele vor fi create în următoarea locație:

<https://Online-Instance-Update-Server-IP-or-Hostname/snapshots>

- ## 3. Selectați **Crea > Arhivă completă** pentru a crea prima arhivă completă. Așteptați până în momentul în care este creată arhiva




Instanța online – Serviciu Web: Crearea arhivei

4. Descărcați arhiva de actualizare completă și fișierul gzou-bootstrap din instanța online. Aveți la îndemână mai multe opțiuni:

- Prin intermediul serviciului web: selectați **Descărcare arhive** pentru a accesa pagina care include linkurile către fișierele de actualizare. Selectați arhiva completă de actualizare și accesați linkurile către fișierul gzou-bootstrap pentru a le descărca pe stația dumneavoastră de lucru.
- Utilizați clientul SCP/SCTP preferat (WinSCP, spre exemplu) pentru a stabili o sesiune SCP cu instanța online și transferați fișierele menționate mai sus în orice locație din rețeaua dumneavoastră online. Calea implicită pe instanța online este:

/opt/bitdefender/share/gzou/snapshots



Transferarea fișierelor de actualizare utilizând SCP

- Prin intermediul partajării SAMBA. Utilizați o partajare SAMBA disponibilă doar în citire pentru a recupera arhivele de actualizare offline din următoarea locație:

\\Online-Instance-Update-Server-IP-or-Hostname\gzou-snapshots



### Notă

Datele de autentificare pentru a accesa partajarea SAMBA, dacă este cazul, sunt aceleași cu datele de autentificare pentru instanța online (numele de utilizator și parola **bdadmin**).

## 6.4.4. Configurare instanță offline GravityZone

Pe parcursul acestei etape, veți implementa și veți configura instanța offline pentru a primi actualizări prin intermediul arhivelor generate de instanța online. Cu excepția situațiilor în care se specifică în alt fel, toate comenzile trebuie rulate ca **root**.

1. Instalați GravityZone pe o mașină dintr-un mediu izolat.
2. Instalați doar rolurile Bază de date și Server de actualizare.



3. Transferați arhiva cu actualizări și fișierul gzou-bootstrap descărcat din instanța online în /directorul home/bdadmin al instanței offline utilizând un dispozitiv media portabil (stick USB).

**Important**


Pentru ca actualizarea offline să funcționeze, asigurați-vă că:

- Arhiva de actualizare și gzou-bootstrap se află în același director.
- Arhiva de actualizare este o **arhivă completă**.

4. Executați fișierul gzou-bootstrap, după cum urmează:
  - a. Accesați terminalul TTY al mașinii în mediul dumneavoastră virtual (sau conectați-vă la acesta prin intermediul SSH).
  - b. Transformați gzou-bootstrap într-un executabil:

```
#  
chmod +x gzou-bootstrap
```

- c. Rulați: `./gzou-bootstrap`
5. Alegeți metoda de transfer al arhivelor de actualizare către instanța offline:
  - Selectați **directorul partajat Windows** (partajare Samba). În acest caz, va trebui să specificați calea către o locație partajată Windows din rețeaua izolată, la care instanța offline se va conecta în mod automat pentru a recupera arhivele de actualizare. Introduceți datele de autentificare necesare pentru a accesa locația specificată.
  - Selectați SCP dacă veți transfera manual fișierele în directorul /opt/bitdefender/share/gzou/snapshots/ al instanței offline prin intermediul SCP.



Instanța offline GravityZone – Configurarea modului de transfer al fișierelor de actualizare



### Notă

În cazul în care doriți să modificați metoda de transfer ulterior:

- Accesați terminalul TTY al instanței offline în mediul dumneavoastră virtual (sau conectați-vă la acesta prin intermediul SSH).
- Autentificați-vă cu ajutorul numelui de utilizator `bdadmin` și al parolei pe care ați stabilit-o.
- Rulați comanda `sudo su` pentru a obține privilegiile root.
- Executați comanda:

```
# rm -f /opt/bitdefender/etc/gzou-target.json # dpkg-recon
```

Va apărea dialogul de configurare, în care puteți efectua modificările dorite.

- Treceți la linia de comandă a consolei offline GravityZone și instalați celelalte roluri.
- Accesați consola offline din browserul dumneavoastră web și introduceți cheia dumneavoastră de licență (în mod offline).

### 6.4.5. Utilizarea actualizărilor offline

După ce ați setat instanțele GravityZone, urmați etapele de mai jos pentru a actualiza instalarea offline:

1. Descărcați cea mai recentă arhivă de actualizare offline din instanța online în locația partajată preferată din rețea. Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați „[Configurarea și descărcarea fișierelor de actualizare inițiale](#)” (p. 174).
2. Utilizați un stick USB pentru a transfera arhiva de actualizare în partajarea Samba configurată din rețeaua izolată. Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați „[Configurare instanță offline GravityZone](#)” (p. 177).

Fișierele vor fi trase în mod automat în următorul director al instanței offline:

`/opt/bitdefender/share/gzou/snapshots/`

### 6.4.6. Utilizarea consolei web

Accesați consola web introducând numele gazdei/IP-ul aplicației în browserul web. Puteți edita opțiunile disponibile:

- [Control Center](#)
- [Setări generale](#)

#### Control Center

**Stare aplicație** afișează detaliile cu privire la ultimul job efectuat (tipul de arhivă, data și ora) și următorul job programat.

Aveți posibilitatea de a:

- **Crearea arhivei de conținut de securitate**
- **Crea arhiva completă**

În secțiunea **Archive create**, puteți descărca arhivele de conținut de securitate și arhivele complete.

Selectați arhiva (arhivele) din lista disponibilă și faceți clic pe butonul **Descărcare**.

Puteți, de asemenea, vizualiza spațiul disponibil pe discul aplicației.

#### Setări generale

Puteți defini un program de descărcare pentru kiturile GravityZone.

1. Faceți clic pe butonul **Editare setări**.
2. Selectați unul sau mai multe kituri din lista **Kituri disponibile**.
3. În secțiunea **Programare**, puteți defini un interval pentru crearea arhivelor, precum și numărul de arhive ce urmează a fi păstrate pe unitatea de disc.
4. Faceți clic pe butonul **Aplicare** pentru a salva modificările.

## 7. DEZINSTALAREA PROTECȚIEI

Puteți dezinstala și reinstala componentele GravityZone în situații cum ar fi cea în care trebuie să folosiți un cod de licență pentru o altă stație, pentru a remedia erori sau pentru a trece la versiuni superioare.

Pentru a dezinstala corect protecția Bitdefender de pe stațiile de lucru din rețeaua dumneavoastră, urmați instrucțiunile descrise în acest capitol.

- [Dezinstalarea Endpoint Protection](#)
- [Dezinstalarea Exchange Protection](#)
- [Dezinstalarea protecției pentru dispozitive mobile](#)
- [Dezinstalarea rolurilor de server GravityZone](#)

### 7.1. Dezinstalarea Endpoint Protection

Pentru a șterge în siguranță protecția Bitdefender, trebuie să dezinstalați mai întâi agenții de securitate și apoi Security Server, dacă este necesar. Dacă doriți să dezinstalați doar Security Server, conectați mai întâi agenții acestuia la un alt Security Server.

- [Dezinstalarea agenților de securitate](#)
- [Dezinstalarea Security Server](#)

#### 7.1.1. Dezinstalarea agenților de securitate

La dezinstalarea agenților de securitate, aveți două opțiuni:

- [De la distanță](#) în Control Center
- [Manual](#) pe stația țintă



#### **Avertisment**

Agenții de securitate și serverele de securitate joacă un rol esențial în protejarea stațiilor de lucru contra oricăror tipuri de amenințări, iar dezinstalarea lor poate periclită întreaga rețea.

#### Dezinstalarea de la distanță

Pentru a dezinstala protecția Bitdefender de pe orice terminal administrat de la distanță:

1. Mergți la pagina **Rețea**.
2. Selectați **Calculatoare și Mașini virtuale** din selectorul de vederi.
3. Selectați destinația dorită din fereastra din stânga. Toate calculatoarele din destinația selectată sunt afișate în tabelul din fereastra din dreapta.
4. Selectați stațiile de lucru de pe care doriți să dezinstalați agentul de securitate Bitdefender.
5. Faceți clic pe **Sarcini** din partea de sus a tabelului și selectați **Dezinstalare client**. Este afișată o fereastră de configurare.
6. În fereastra de sarcini **Dezinstalare agent** puteți selecta dacă doriți să păstrați fișierele trecute în carantină pe stația de lucru sau să le ștergeți.  
Pentru mediile VMware integrate cu vShield, trebuie să selectați datele de autentificare necesare pentru fiecare mașină. În caz contrar, instalarea va eșua. Selectați **Utilizare date de autentificare pentru integrarea cu vShield**, apoi adăugați datele de autentificare corespunzătoare din tabelul Administrare date de autentificare afișat mai jos.
7. Faceți clic pe **Salvare** pentru a genera sarcina. Se va afișa un mesaj de confirmare.

Puteți vizualiza și administra sarcina în **Rețea > Sarcini**.

Dacă doriți să reinstalați agenții de securitate, consultați „[Instalarea Endpoint Protection](#)” (p. 112).

## Dezinstalare locală

Pentru a dezinstala manual agentul de securitate Bitdefender de pe o stație Windows:

1. În funcție de sistemul de operare:
  - Pentru Windows 7, mergeți la **Start > Control Panel > Uninstall a program** din categoria **Programs**.
  - Pentru Windows 8, mergeți la **Settings > Control Panel > Uninstall a program** din categoria **Program**.
  - Pentru Windows 8.1, faceți clic dreapta pe butonul **Start**, apoi selectați **Control Panel > Programs & features**.
  - Pentru Windows 10, mergeți la **Start > Settings > System > Apps & features**.

2. Selectați agentul Bitdefender din lista programelor.
3. Faceți clic pe **Dezinstalare**.
4. Introduceți parola Bitdefender, dacă este activată în politica de securitate. În timpul instalării, puteți vizualiza progresul sarcinii.

Pentru a dezinstala manual agentul de securitate Bitdefender de pe o mașină Linux:

1. Deschideți terminalul.
2. Obțineți acces la rădăcină folosind comenzile `su` sau `sudo su`.
3. Navigați folosind comanda `cd` către calea următoare: `/opt/BitDefender/bin`
4. Rulați scriptul:

```
# ./remove-sve-client
```

5. Introduceți parola Bitdefender pentru a continua, dacă este activată în politica de securitate.

Pentru a dezinstala manual agentul Bitdefender de pe un Mac:

1. Mergeți la **Căutare > Aplicații**.
2. Deschideți directorul Bitdefender.
3. Faceți dublu clic pe **Dezinstalare Mac Bitdefender**.
4. În fereastra de confirmare, faceți clic pe **Verificare** și **Dezinstalare** pentru a continua.

Dacă doriți să reinstalați agenții de securitate, consultați [„Instalarea Endpoint Protection”](#) (p. 112).

## 7.1.2. Dezinstalarea Security Server

Puteți dezinstala Security Server în același mod în care a fost instalat, fie din Control Center, fie din interfața pe bază de meniu a aplicației virtuale GravityZone.

Pentru a dezinstala Security Server din Control Center:

1. Mergeți la pagina **Rețea**.
2. Selectați **Mașini virtuale** din selectorul de vizualizări.

3. Selectați centrul de date sau folderul care conține gazda pe care este instalat Security Server. Stațiile de lucru sunt afișate în partea dreaptă a ecranului.
4. Selectați caseta de bifare corespunzătoare gazdei pe care este instalat Security Server.
5. În meniul **Sarcini**, selectați **Dezinstalare Security Server**.
6. Introduceți datele de autentificare vShield (dacă este cazul) și faceți clic pe **Da** pentru generarea sarcinii.

Puteți vizualiza și administra sarcina în **Rețea > Sarcini**.

Dacă Security Server este instalat pe aceeași aplicație virtuală ca și celelalte roluri GravityZone, îl puteți șterge folosind interfața cu linii de comandă a aplicației. Urmăriți acești pași:

1. Accesați consola aplicației din instrumentul de administrare a virtualizării (de exemplu, Clientul vSphere).  
Utilizați tastele săgeți și tasta Tab pentru a naviga prin meniuri și opțiuni. Apăsăți Enter pentru a selecta o anumită opțiune.
2. În meniul **Opțiuni aplicații**, mergeți la **Setări avansate**.
3. Selectați **Dezinstalare Server securitate**. Se va afișa o fereastră de confirmare.
4. Apăsăți tasta Y sau Enter selectând opțiunea **Da** pentru a continua. Așteptați până când instalarea este finalizată.

## 7.2. Dezinstalarea Exchange Protection

Puteți șterge Protecția Exchange de pe orice Server Microsoft Exchange cu Bitdefender Endpoint Security Tools cu acest rol instalat. Puteți efectua dezinstalarea din Control Center.

1. Mergeți la pagina **Rețea**.
2. Selectați **Calculatoare și Mașini virtuale** din selectorul de vederi.
3. Selectați destinația dorită din fereastra din stânga. Entitățile vor fi afișate în tabelul din partea dreaptă a ecranului.
4. Selectați stația de lucru de pe care doriți să dezinstalați Protecția Exchange.
5. Faceți clic pe **Reconfigurare client** din meniul **Sarcini** din partea superioară a tabelului. Este afișată o fereastră de configurare.



6. În secțiunea **General**, debifați caseta **Exchange Protection**.



### Avertisment

În fereastra de configurare, asigurați-vă că ați selectat toate celelalte roluri active pe stația de lucru. În caz contrar, acestea vor fi dezinstalate.

7. Faceți clic pe **Salvare** pentru a genera sarcina.


Puteți vizualiza și administra sarcina în **Rețea > Sarcini**.

Dacă doriți să reinstalați Protecția Exchange, consultați „[Instalarea Exchange Protection](#)” (p. 155).

## 7.3. Dezinstalarea Sandbox Analyzer On-Premises

Pentru dezinstalarea Sandbox Analyzer On-Premises:

1. Ștergeți imaginile de mașină virtuală din consola aplicației Sandbox Analyzer.
  - a. Autentificați-vă în interfața aplicației Sandbox Analyzer.  
Utilizați tastele săgeți și tasta Tab pentru a naviga prin meniuri și opțiuni.  
Apăsăți Enter pentru a selecta o anumită opțiune.
  - b. În meniul **Configurare Sandbox**, selectați opțiunea **Imagini de mașină virtuală**.
  - c. În meniul **Configurare imagini de mașină virtuală**, selectați opțiunea **Ștergere**.



Consola aplicației Sandbox Analyzer - Configurare Sandbox - Ștergere

- d. Confirmați că doriți să ștergeți imaginile de mașină virtuală instalate.  
Așteptați finalizarea acestei acțiuni. În timpul acestei acțiuni, datele asociate imaginilor de mașină virtuală vor fi și ele șterse.

2. Ștergeți Aplicația virtuală Sandbox Analyzer:
  - a. Opriți aplicația virtuală Sandbox Analyzer:
  - b. Ștergeți aplicația din inventarul ESXi.

## 7.4. Dezinstalarea protecției pentru dispozitive mobile

Dacă ștergeți protecția Bitdefender de pe un dispozitiv mobil, va trebui să o ștergeți atât din Control Center, cât și de pe dispozitiv.


Atunci când ștergeți un dispozitiv din Control Center:

- Clientul mobil GravityZone nu este conectat, dar nu este șters din aparat.
- Toate jurnalele referitoare la dispozitivul șters sunt încă disponibile.
- Informațiile personale și aplicațiile dvs. nu sunt afectate.
- Pentru dispozitivele iOS, profilul MDM este șters. Dacă dispozitivul nu este conectat la internet, profilul MDM rămâne instalat până când devine disponibilă o nouă conexiune.



### Avertisment


- Dispozitivele mobile șterse nu pot fi recuperate.
- Asigurați-vă că dispozitivul țintă nu este blocat înainte de a-l șterge. Dacă ștergeți din greșală un dispozitiv blocat, este necesar să resetați dispozitivul la setările din fabrică pentru a-l debloca.

1. Mergeți la pagina **Rețea**.
2. Selectați **Dispozitive mobile** din selectorul de vizualizări.
3. Faceți clic pe **Filter** din partea de sus a ferestrei de rețea și selectați **Dispozitive** din categoria **Vizualizare**. Faceți clic pe **Save**.
4. Selectați destinația dorită din fereastra din stânga. Toate dispozitivele sunt afișate în tabelul din dreapta ferestrei.
5. Bifați caseta de selecție a dispozitivului de pe care doriți să ștergeți protecția.
6. Faceți clic pe opțiunea  **Șterge** din partea de sus a tabelului.

Apoi, trebuie să dezinstalați software-ul de pe aparat.

Pentru a dezinstala protecția Bitdefender de pe un dispozitiv Android:

1. Mergeți la **Securitate > Administratori dispozitive**.
  2. Debifați caseta GravityZone. Va apărea o fereastră de confirmare.
  3. Apăsați pe **Dezactivare**. Se va afișa un mesaj de avertizare prin care veți fi informat că funcțiile antifurt nu vor mai funcționa și veți pierde accesul la rețelele și datele corporative.
  4. Dezinstalați Clientul mobil GravityZone la fel ca în cazul oricărei alte aplicații.
- Pentru a dezinstala protecția Bitdefender de pe un dispozitiv iOS:

1. Mergeți la pictograma Client mobil Bitdefender GravityZone și apăsați-o timp de câteva secunde.
2. Apăsați pe cercul  atașat după afișarea acestuia. Aplicația va fi ștearsă.

Dacă doriți să reinstalați protecția mobilă, consultați „[Instalarea protecției pentru dispozitive mobile](#)” (p. 157)


## 7.5. Dezinstalarea Rolurilor aplicației virtuale GravityZone

Puteți dezinstala rolurile aplicației virtuale GravityZone din interfața pe bază de meniu. Rețeaua va fi în continuare protejată, chiar dacă ștergeți una dintre ele. Cu toate acestea, aveți nevoie de cel puțin o instanță a fiecărui rol pentru ca GravityZone să funcționeze corespunzător.

Într-un scenariu cu o singură aplicație cu toate rolurile GravityZone, dacă ștergeți un rol, stațiile de lucru vor fi în continuare protejate, chiar dacă o parte dintre funcțiile aplicației nu vor mai fi disponibile în funcție de fiecare rol.

Într-un scenariu cu mai multe aplicații GravityZone, puteți dezinstala în siguranță unul dintre roluri atât timp cât o altă instanță a aceluiași rol este disponibilă. În mod implicit, mai multe instanțe ale rolurilor Serverului de comunicații și Consolei web pot fi instalate pe mai multe aplicații și conectate cu rolurile printr-o aplicație de echilibrare a rolurilor. Drept urmare, dacă dezinstalați o instanță a unui rol, funcția acestuia va fi preluată de unul dintre celelalte roluri.

Dacă este necesar, puteți dezinstala Serverul de comunicații de pe o aplicație alocând această funcție unei alte instanțe a acestui rol. Pentru o migrație lină, urmați pașii de mai jos:

1. În Control Center, mergeți la pagina **Politici**.
2. Selectați o politică existentă sau faceți clic pe  **Adăugare** pentru a crea una nouă.

3. În secțiunea **General**, mergeți la **Comunicare**.
4. În tabelul **Alocare Comunicare Endpoint**, faceți clic pe câmpul **Nume**. Este afișată lista de servere de comunicații detectate.
5. Selectați serverul de comunicații la care doriți să se conecteze stațiile de lucru.
6. Faceți clic pe butonul **+ Adăugare** din dreapta tabelului. Dacă aveți mai multe servere de comunicații în listă, le puteți configura prioritatea folosind săgețile în sus și în jos din dreapta fiecărei entități.
7. Faceți clic pe **Salvează** pentru a crea politica. Stațiile de lucru vor comunica cu Control Center prin intermediul serverului de comunicație specificat.
8. Pe interfața cu linii de comandă GravityZone, dezinstalați vechiul rol al Serverului de comunicații.



### Avertisment

Dacă dezinstalați Serverul de comunicații fără a fi configurat mai întâi politica, se va pierde definitiv comunicarea și va trebui să reinstalați agenții de securitate.

Pentru a dezinstala rolurile aplicației virtuale GravityZone:

1. Accesați interfața consolei din instrumentul de administrare a virtualizării (de exemplu, Clientul vSphere). Utilizați tastele săgeți și tasta Tab pentru a naviga prin meniuri și opțiuni. Apăsăți Enter pentru a selecta o anumită opțiune.
2. Selectați **Setări avansate**.
3. Selectați **Instalare/dezinstalare roluri**.
4. Mergeți la **Adăugare sau ștergere roluri**.
5. Folosind bara de spațiu, deselectați orice rol dorit și apăsați Enter. Se va afișa o fereastră de confirmare a ștergerii rolului.
6. Apăsăți Enter pentru a continua și așteptați finalizarea dezinstalării.

Dacă doriți să reinstalați un rol, consultați „[Instalare/dezinstalare roluri](#)” (p. 100).

## 8. OBȚINERE AJUTOR

Bitdefender se străduiește să ofere clienților săi un nivel neegalat în ceea ce privește rapiditatea și acuratețea suportului tehnic. Dacă vă confrunțați cu o problemă sau dacă aveți orice întrebare cu privire la produsul Bitdefender dvs., mergeți la [Centrul de asistență online](#). Acesta oferă mai multe resurse pe care le puteți folosi pentru a găsi rapid o soluție sau un răspuns. Sau, dacă preferați, puteți contacta echipa de Servicii clienți a Bitdefender. Reprezentanții noștri pentru suport tehnic vă vor răspunde la întrebări la timp și vă vor oferi asistența de care aveți nevoie.



### Notă

Puteți afla informații despre serviciile de suport oferite și politica noastră de suport la Centrul de asistență.

### 8.1. Centrul de asistență Bitdefender

[Centrul de asistență Bitdefender](#) este locul unde veți găsi tot ajutorul de care aveți nevoie pentru produsul dumneavoastră Bitdefender.

Puteți utiliza mai multe resurse pentru a găsi rapid o soluție sau un răspuns:

- Articolele din Knowledge Base
- Forum asistență Bitdefender
- Documentație de produs

De asemenea, puteți folosi motorul de căutare preferat pentru a afla informații suplimentare privind securitatea calculatoarelor, produsele și compania Bitdefender.

### Articolele din Knowledge Base

Bitdefender Knowledge Base este o bază online de informații despre produsele Bitdefender. Acesta stochează, într-un format ușor accesibil, rapoarte privind rezultatele unor activități continue de asistență tehnică și remediere ale echipelor de asistență și dezvoltare Bitdefender, alături de articole mai generale referitoare la prevenirea virusilor, gestionarea soluțiilor Bitdefender cu explicații detaliate și multe alte articole.

Bitdefender Knowledge Base este deschisă pentru public și putând fi efectuate căutări în mod liber. Prin intermediul informațiilor extinse pe care le conține, putem oferi clienților Bitdefender cunoștințele tehnice și înțelegerea de care au nevoie. Toate solicitările valide pentru informații sau rapoartele de eroare care vin din

partea clienților Bitdefender ajung la Baza de date Bitdefender sub formă de rapoarte de remediere a erorilor, notițe de evitare a erorilor, articole informaționale pentru a completa fișierele de ajutor ale produsului.

Bitdefender Knowledge Base pentru produsele business este disponibilă oricând la adresa <http://www.bitdefender.ro/support/business.html>.

## Forum asistență Bitdefender

Forumul de suport al Bitdefender le oferă utilizatorilor Bitdefender o modalitate facilă de a obține ajutor și de a-i ajuta pe alții. Puteți posta orice probleme sau întrebări legate de produsul dumneavoastră Bitdefender.

Tehnicienii pentru suport tehnic ai Bitdefender monitorizează forumul pentru a verifica noile postări cu scopul de a vă ajuta. De asemenea, puteți obține un răspuns sau o soluție de la un utilizator Bitdefender cu mai multă experiență.

Înainte de a posta problema sau întrebarea, sunteți rugat să verificați în forum existența unui subiect similar sau corelat.

Forumul de suport al Bitdefender este disponibil la <https://forum.bitdefender.com>, în 5 limbi diferite: engleză, germană, franceză, spaniolă și română. Faceți clic pe link-ul **Protecție Bussiness** pentru a accesa secțiunea dedicată produselor business.

## Documentație de produs

Documentația de produs este sursa cea mai completă de informații despre produs.

Cea mai ușoară metodă de a accesa documentația este din pagina **Ajutor și asistență** din Control Center. Efectuați clic pe numele de utilizator din colțul din dreapta sus al consolei, selectați **Ajutor & Asistență** și apoi accesați linkul ghidului care vă interesează. Ghidul se va deschide într-un nou tab în browser.

De asemenea, puteți verifica și descărca documentația din **Centrul de asistență**, din secțiunea **Documentație** disponibilă în pagina de asistență a fiecărui produs.

## 8.2. Solicitarea de asistență profesională

Puteți solicita asistență prin intermediul Centrului nostru de asistență online. Completați [formularul de contact](#) și transmiteți-l.

## 8.3. Utilizarea Modulului de Suport Tehnic

Modulul de Suport Tehnic GravityZone este conceput pentru a ajuta utilizatorii și pentru a sprijini tehnicienii în obținerea cu ușurință a informațiilor necesare pentru rezolvarea problemelor. Rulați Modulul de Suport Tehnic pe calculatoarele afectate și trimiteți arhiva rezultată cu informațiile de depanare la reprezentantul de asistență al Bitdefender.

### 8.3.1. Utilizarea Modulului de Suport Tehnic pe sistemele de operare Windows

#### Se execută Modulul de Suport Tehnic

Pentru a genera jurnalul pe calculatorul afectat, utilizați una din metodele de mai jos:

- [Linia de comandă](#)
- [Aplicația de tip wizard GUI](#)

În cazul în care BEST nu a fost instalat pe calculatorul dumneavoastră, utilizați fișierul executabil al instrumentului de suport BEST.

#### Metode liniei de comandă

1. Deschideți Command Prompt cu privilegii de administrator.
2. Mergeți la folderul de instalare al produsului. Calea implicită este:  
C:\Program Files\Bitdefender\Endpoint Security
3. Colectați și salvați jurnalele prin executarea acestei comenzi:

```
Product.Support.Tool.exe collect
```

Jurnalele sunt salvate implicit în C:\Windows\Temp.

Opțional, în cazul în care doriți să salvați jurnalul instrumentului de suport într-o altă locație, utilizați calea opțională:

```
Product.Support.Tool.exe collect [path="<path-to-file>"]
```

Exemplu:

```
Product.Support.Tool.exe collect path="D:\Test"
```

În timpul executării comenzii, veți observa o bară de progres pe ecran.

Atunci când procesul s-a încheiat, este afișată denumirea arhivei care conține jurnalele și locația acesteia.

### Metoda care utilizează aplicația de tip wizard GUI

1. Descărcați instrumentul de suport BEST de la link-urile corespunzătoare de mai jos:

- În cazul sistemelor de operare Windows pe 32 de biți, efectuați clic [aici](#).
- În cazul sistemelor de operare Windows pe 64 de biți, efectuați clic [aici](#).

2. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a executa aplicația Support Tool.

Fișierul rezultat se află pe Desktop, sub forma unei arhive, și are următoarea denumire: BDST\_[computername]\_[currentdate].

### Transmiteți fișierul care conține jurnalele

Pentru a transmite jurnalul instrumentului de suport, urmați pașii de mai jos, în funcție de metoda utilizată:

În cazul în care ați utilizat linia de comandă:

1. Mergeți la C:\Windows\Temp și identificați fișierul arhivă, denumit ST\_[computername]\_[currentdate].
2. Deschideți fișierul problem.txt din arhivă.
3. Completați fișierul cu datele necesare.
4. Atașați arhiva la tichetul de asistență pentru remedierea problemelor.

În cazul în care ați utilizat aplicația de tip wizard GUI:

1. Mergeți la Desktop și identificați fișierul arhivă, denumit BDST\_[computername]\_[currentdate].
2. Atașați arhiva la tichetul de asistență pentru remedierea problemelor.



### 8.3.2. Utilizarea Modulului de Suport Tehnic pe sistemele de operare Linux

Pentru sistemele de operare Linux, Modulul de Suport Tehnic este integrat cu agentul de securitate Bitdefender.

Pentru a colecta informațiile de sistem Linux folosind Modulul de Suport Tehnic, executați următoarea comandă:

```
# /opt/BitDefender/bin/bdconfigure
```

folosind următoarele opțiuni disponibile:

- `--help` pentru afișarea tuturor comenzilor aferente Modulului de Suport Tehnic
- `enablelogs` pentru activarea jurnalelor modulului produs și de comunicare (toate serviciile vor fi repornite automat)
- `disablelogs` pentru dezactivarea jurnalelor modulului produs și de comunicare (toate serviciile vor fi repornite automat)
- `deliverall` pentru a crea:
  - O arhivă cu jurnalele produsului și ale modulului de comunicare, transmisă către directorul `/tmp` în următorul format: `bitdefender_machineName_timeStamp.tar.gz`.

După ce arhiva a fost creată:

1. Veți fi întrebat dacă doriți să dezactivați jurnalele. Dacă este necesar, serviciile sunt repornite automat.
  2. Veți fi întrebat dacă doriți să ștergeți jurnalele.
- `deliverall -default` transmite aceleași informații ca și opțiunea anterioară, însă se iau acțiuni implicite asupra jurnalelor, fără ca utilizatorul să fie întrebat (jurnalele sunt dezactivate și șterse).

De asemenea, puteți executa comanda `/bdconfigure` direct din pachetul BEST (kitul complet sau aplicația de descărcare) fără ca produsul să fie instalat.

Pentru a raporta o problemă GravityZone care vă afectează sistemele Linux, urmați pașii de mai jos, folosind opțiunile descrise anterior:

1. Activați jurnalele pentru produs și modulul de comunicare.

2. Încercați să reproduceți problema.
3. Dezactivați jurnalele.
4. Creați arhiva jurnalelor.
5. Deschideți un bilet de asistență prin e-mail folosind formularul disponibil pe pagina de **Support tehnic** din Control Center, cu o descriere a problemei și jurnalele atașate.

Modulul de Suport Tehnic pentru Linux furnizează următoarele informații:

- Directoarele etc, var/log, /var/crash (dacă este disponibil) și var/epag din /opt/BitDefender, cu jurnalele și setările Bitdefender
- Fișierul /var/log/BitDefender/bdinstall.log, care conține informații referitoare la instalare
- Fișierul network.txt, care conține informații privind setările de rețea/conectivitatea mașinii
- Fișierul product.txt, care include conținutul tuturor fișierelor update.txt din /opt/BitDefender/var/lib/scan și o listă recursivă completă a tuturor fișierelor din /opt/BitDefender
- Fișierul system.txt, care conține informații generale despre sistem (versiune distribuție și kernel, memorie RAM disponibilă și spațiul liber pe hard-disk)
- Fișierul users.txt, care conține informații referitoare la utilizator
- Alte informații privind produsul asociat sistemului, cum ar fi conexiunile externe ale proceselor și utilizarea CPU
- Jurnale de sistem

### 8.3.3. Utilizarea Modulului de Suport Tehnic pe sistemele de operare Mac

La trimiterea unei solicitări către echipa de suport tehnic a Bitdefender, este necesar să furnizați următoarele:

- O descriere detaliată a problemei întâmpinate.
- O captură de ecran (dacă este cazul) care să includă exact mesajul de eroare afișat.

- Jurnalul Modulului de Suport Tehnic.

Pentru a colecta informații despre sistemul Mac folosind Modulul de Suport Tehnic:

1. Descărcați [arhiva ZIP](#) conținând Modulul de Suport Tehnic.
2. Extrageți fișierul **BDProfiler.tool** din arhivă.
3. Deschideți o fereastră Terminal.
4. Navigați la locația fișierului **BDProfiler.tool**.

De exemplu:

```
cd /Users/Bitdefender/Desktop;
```

5. Adăugați drepturi de executare pentru fișierul:

```
chmod +x BDProfiler.tool;
```

6. Executați modulul.

De exemplu:

```
/Users/Bitdefender/Desktop/BDProfiler.tool;
```

7. Apăsăți D și introduceți parola atunci când vi se solicită să furnizați parola de administrator.

Așteptați câteva minute până când modulul finalizează generarea jurnalului. Veți găsi fișierul de arhivă rezultat (**Bitdefenderprofile\_output.zip**) pe desktop.

## 8.4. Informații de contact

Comunicarea eficientă este cheia unei afaceri de succes. În ultimii 18 ani Bitdefender a câștigat o reputație indisputabilă în depășirea așteptărilor clienților și partenerilor, căutând în mod constant mijloace pentru o comunicare eficientă. Nu ezitați să ne contactați indiferent ce problemă sau întrebare ați avea.

### 8.4.1. Adrese Web

Departament de vânzări: [sales@bitdefender.ro](mailto:sales@bitdefender.ro)

Centrul de asistență: <http://www.bitdefender.ro/support/business.html>

Documentație: [gravityzone-docs@bitdefender.com](mailto:gravityzone-docs@bitdefender.com)

Distribuitori locali: <http://www.bitdefender.ro/partners>

Programe de Parteneriat: [partners@bitdefender.com](mailto:partners@bitdefender.com)

Relații Media: [pr@bitdefender.com](mailto:pr@bitdefender.com)

Subscrieri viruși: [virus\\_submission@bitdefender.com](mailto:virus_submission@bitdefender.com)

Subscrieri spam: [spam\\_submission@bitdefender.com](mailto:spam_submission@bitdefender.com)

Raportare abuz: [abuse@bitdefender.com](mailto:abuse@bitdefender.com)

Website: <http://www.bitdefender.com>

### 8.4.2. Distribuitori locali

Distribuitorii locali Bitdefender sunt pregătiți să răspundă oricăror întrebări legate de aria lor de operare, atât în ce privește problemele comerciale cât și pe cele generale.

Pentru a găsi un distribuitor Bitdefender în țara dumneavoastră:

1. Mergeți la <http://www.bitdefender.ro/partners>.
2. Mergeți la **Localizare partener**.
3. Datele de contact ale distribuitorilor locali Bitdefender ar trebui să se afișeze automat. În caz contrar, selectați țara de reședință pentru a accesa aceste informații.
4. În cazul în care nu găsiți un distribuitor Bitdefender în țara dumneavoastră, nu ezitați să ne contactați prin e-mail la adresa [enterprisesales@bitdefender.com](mailto:enterprisesales@bitdefender.com).

### 8.4.3. Filialele Bitdefender

Reprezentanțele Bitdefender sunt pregătite să răspundă oricăror întrebări legate de aria lor de operare, atât în ce privește problemele comerciale cât și cele generale. Adresele lor precum și modul în care pot fi contactate sunt date mai jos.

#### Statele Unite ale Americii

**Bitdefender, LLC**

PO Box 667588

Pompano Beach, FL 33066

United States

Telefon (vânzări&suport tehnic): 1-954-776-6262

Vânzări: [sales@bitdefender.com](mailto:sales@bitdefender.com)

Web: <http://www.bitdefender.com>

Centrul de asistență: <http://www.bitdefender.com/support/business.html>

## Franța

### **Bitdefender**

49, Rue de la Vanne

92120 Montrouge

Fax: +33 (0)1 47 35 07 09

Telefon: +33 (0)1 47 35 72 73

E-mail: [b2b@bitdefender.fr](mailto:b2b@bitdefender.fr)

Site-ul web: <http://www.bitdefender.fr>

Centrul de asistență: <http://www.bitdefender.fr/support/business.html>

## Spania

### **Bitdefender España, S.L.U.**

Avda. Diagonal, 357, 1º 1ª

08037 Barcelona

España

Fax: (+34) 93 217 91 28

Telefon (birou&vânzări): (+34) 93 218 96 15

Telefon (suport tehnic): (+34) 93 502 69 10

Vânzări: [comercial@bitdefender.es](mailto:comercial@bitdefender.es)

Site-ul web: <http://www.bitdefender.es>

Centrul de asistență: <http://www.bitdefender.es/support/business.html>

## Germania

### **Bitdefender GmbH**

Technologiezentrum Schwerte

Lohbachstrasse 12

D-58239 Schwerte

Deutschland

Telefon (birou&vânzări): +49 (0) 2304 94 51 60

Telefon (suport tehnic): +49 (0) 231 98 92 80 16

Vânzări: [firmenkunden@Bitdefender.de](mailto:firmenkunden@Bitdefender.de)

Site-ul web: <http://www.bitdefender.de>

Centrul de asistență: <http://www.bitdefender.de/support/business.html>

## Marea Britanie și Irlanda

Genesis Centre Innovation Way  
Stoke-on-Trent, Staffordshire  
ST6 4BF  
UK

Telefon (vânzări&suport tehnic): (+44) 203 695 3415

E-mail: [info@bitdefender.co.uk](mailto:info@bitdefender.co.uk)

Vânzări: [sales@bitdefender.co.uk](mailto:sales@bitdefender.co.uk)

Site-ul web: <http://www.bitdefender.co.uk>

Centrul de asistență: <http://www.bitdefender.co.uk/support/business.html>

## România

### **BITDEFENDER SRL**

rsOrhideea Towe  
15A Orhideelor Street  
060071 Bucharest, Sector 6  
Fax: +40 21 2641799

Telefon (vânzări&suport tehnic): +40 21 2063470

Vânzări: [sales@bitdefender.ro](mailto:sales@bitdefender.ro)

Site-ul web: <http://www.bitdefender.ro>

Centrul de asistență: <http://www.bitdefender.ro/support/business.html>

## Emiratele Arabe Unite

### **Bitdefender FZ-LLC**

Dubai Internet City, Building 17  
Office # 160  
Dubai, UAE

Telefon (vânzări&suport tehnic): 00971-4-4588935 / 00971-4-4589186

Fax: 00971-4-44565047

Vânzări: [sales@bitdefender.com](mailto:sales@bitdefender.com)

Web: <http://www.bitdefender.com>

Centrul de asistență: <http://www.bitdefender.com/support/business.html>

## A. Anexe

### A.1. Tipuri de fișiere acceptate

Motoarele de scanare antimalware incluse în soluțiile de securitate Bitdefender pot scana toate tipurile de fișiere care ar putea conține amenințări. Lista de mai jos cuprinde cele mai des întâlnite tipuri de fișiere care sunt analizate.

{\*; 386; 3g2; 3gg; 7z; a6p; ac; accda; accdb; accdc; accde; accdr; accdt; accdu; acl; acm; acr; action; ade; adp; ain; air; app; ar; arc; arj; as; asd; asf; asp; au; avi; awk; ax; bas; bat; bin; bmp; boo; bz; bz2; bzip2; cab; cal; cgi; chm; cla; class; cmd; cnv; com; cpio; cpl; cru; crush; csc; csh; dat; dcx; deb (with gzip, bzip2, xz); dek; dld; dll; dmg (with HFS); doc; docm; docx; dot; dotm; dotx; drv; drw; ds; ds4; dtd; ebm; emf; eml; eps; esh; exe; ezs; fky; frs; fxp; gadget; gif; grv; gx2; gz; gzip; hap; hlp; hms; hta; htm; html; htt; iaf; icd; ico; img; inf; ini; inx; ipf; iso; isu; jar; jfif; jpe; jpeg; jpg; js; jse; jsx; kix; laccdb; lha; lzh; lnk; maf; mam; maq; mar; mat; mcr; mda; mdb; mde; mdt; mdw; mem; mhtml; mid; mmf; mov; mp3; mpd; mpeg; mpg; mpp; mpt; mpx; ms; msg; msi; mso; msp; mst; msu; nws; oab; obd; obi; obs; obt; ocx; odt; oft; ogg; ole; one; onepkg; osci; ost; ovl; pa; paf; pak; pat; pci; pcx; pdf; pex; pfd; pgm; php; pif; pip; png; pot; potm; potx; ppa; ppam; pps; ppsm; ppsx; ppt; pptm; pptx; ppz; prc; prf; prg; ps1; psd; psp; pst; pub; puz; pvd; pwc; pwz; py; pyc; pyo; qpx; qt; qxd; ra; ram; rar; rbx; rgb; rgs; rm; rox; rpj; rpm (with cpio, gzip, bzip2, xz); rtf; scar; scr; script; sct; sdr; sh3; shb; shs; shw; sit; sldm; sldx; smm; snp; snt; spr; src; svd; swf; sym; sys; tar; tar.z; tb2; tbz2; td0; tgz; thmx; tif; tiff; tlb; tms; tsp; tt6; u3p; udf; ufa; url; vb; vbe; vbs; vbscript; vwp; vxd; wav; wbk; wbt; wcm; wdm; wiz; wks; wll; wmf; wml; wpc; wpf; wpg; wpk; wpl; ws; ws2; wsc; wsf; wsh; xar; xl; xla; xlam; xlb; xlc; xll; xlm;

xls; xlsb; xlsx; xlt; xltm; xltx; xlw; xml; xqt; xsf; xsn; xtp; xz; z; zip; zl?; zoo

## A.2. Obiecte Sandbox Analyzer

### A.2.1. Tipuri și extensii de fișiere acceptate pentru trimitere manuală

Următoarele extensii de fișiere sunt acceptate și pot fi detonate manual în Sandbox Analyzer:

Batch, CHM, DLL, EML, Flash SWF, HTML, HTML/script, HTML (Unicode), JAR (archive), JS, LNK, MHTML (doc), MHTML (ppt), MHTML (xls), Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, fișiere MZ/PE (executabile), PDF, PEF (executabile), PIF (executabile), RTF, SCR, URL (binar), VBE, VBS, WSF, WSH, WSH-VBS, XHTML.

Sandbox Analyzer poate detecta tipurile de fișiere menționate mai sus și dacă sunt include în arhive de următoarele tipuri: 7z, ACE, ALZip, ARJ, BZip2, cpio, GZip, LHA, Linux TAR, Arhivă comprimată LZMA, MS Cabinet, MSI, PKZIP, RAR, Unix Z, ZIP, ZIP (multivolum), ZOO, XZ.

### A.2.2. Tipurile de fișiere acceptate de modulul de filtrare preliminară a conținutului la trimiterea automată

Filtrarea preliminară a conținutului va stabili un anumit tip de fișier prin intermediul unei combinații care include conținutul și extensia obiectului. Acest lucru înseamnă că un fișier executabil cu extensia .tmp va fi recunoscut ca fiind o aplicație și, dacă este depistat ca fiind suspect, va fi trimis către Sandbox Analyzer.

- Aplicații - fișiere care au formatul PE32, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele extensii: exe, dll, com.
- Documente - fișiere cu format de document, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele extensii: xlsx, xls, ppt, doc, docx, dot, chm, xlm, docm, dotm, potm, potx, ppam, ppax, pps, ppsm, pptx, sldm, sldx, xlam, xlm, xltm, rtf, pdf.



- Script-uri: ps, wsf, ws, php, py, js, vb, vbs, pyc, pyo, wsc, wsh, psc1, jse, vbe.
- Arhive: zip, jar, 7z, bz, bz2, tgz, msi, rar, rev, z, arj, iso, lha, lhz, uu, uue, xxe, lzma, ace, r00.
- E-mail-uri (memorate în sistemul de fișiere): eml, tnef.

### A.2.3. Excluderi implicite la trimiterea automată

asc, avi, bmp, gif, jpeg, jpg, mkv, mp4, pgp, png, txt.

### A.2.4. Aplicații recomandate pentru mașinile virtuale de detonare

Sandbox Analyzer On-Premises solicită ca anumite aplicații să fie instalate pe mașinile virtuale de detonare, astfel încât acestea să deschidă mostrele trimise.

Aplicații	Tipuri de fișiere
Suita Microsoft Office	xls, xltm, xltx, ppt, doc, dotx, docm, potm, potx, ppam, ppax, pps, ppsm, ppsx
Adobe Flash Player	swf
Adobe Acrobat Reader	pdf
Windows implicit	bat, cmd, ws, wsf, reg, exe, dll, lnk, com, chm, application, gadget, hta, cpl, msc, vbe, jse, wsc, wsh, psc1, scf, vb, vbs, pif
7zip WinZip WinRAR	7z, zip, z, arj, bz, bz2, tgz, jar, r00, ace, lzma, xxe, uue
Google Chrome Internet Explorer	html, url
Python	py, pyc, pyp
Mozilla Thunderbird Microsoft Outlook	eml